



ORTIMplan

Installationsanleitung

ORTIMplan

Installationsanleitung

© 1995–2026 dmc-ortim GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gutenbergstraße 86
24118 Kiel

Telefon 0431 5809 2710

E-Mail support@dmc-group.com

Internet www.dmc-group.com

Microsoft, Windows, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 sind eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft.

PSQL und Zen sind eingetragene Warenzeichen der Firma Actian.

Andere Produktbezeichnungen oder Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen oder Besitzer.

[Impressum](#)

1	Übersicht	11
1.1	Systemvoraussetzungen	11
	Microsoft Windows 10, Windows 11	12
	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	12
1.2	Datensicherheit	13
	Zugangsberechtigung	13
	Verschlüsselung	13
	Zugriffskontrolle im Netzwerk	14
1.3	Kopierschutz	14
	Softlock	14
1.4	Mandatenfähigkeit	15
2	Systemarchitektur	17
	dmc-ortim-Server	17
	dmc-ortim-Terminalserver	17
	dmc-ortim-Arbeitsplatz-PC	18
2.1	Aufbau des dmc-ortim-Servers	19
2.2	Aufbau des dmc-ortim-Terminalservers	20
2.3	Aufbau des dmc-ortim-Arbeitsplatz-PCs	21
3	Programmschutz	23
3.1	Lizenzdatei (Softlock)	23

Allgemeines	23
Installation der Lizenz (zip-Datei)	23
Lizenz aktivieren	24
Automatische Aktivierung	24
Lizenz manuell aktivieren	25
Lizenz deaktivieren	28
Lizenz über das Hilfemenü deaktivieren	28
Lizenz über die Systemverwaltung deaktivieren	28
PIN-Codeeingeben	29
Lizenzmonitor	30
Gültigkeitsdauer der Lizenz	31
Statusmeldungen	31

4	Installation	33
4.1	Vorbereitung der Installation	33
	Programmverzeichnis	33
	Datenverzeichnis	33
	Verzeichnisse auf PC oder Notebook einrichten	34
	Programmverzeichnis	34
	Datenverzeichnis	34
	Verzeichnisse auf einem Netzwerkserver einrichten	35
	Programmverzeichnis	35
	Datenverzeichnis	35
4.2	Vollständige Installation	36
	Vollständige Installation	36
	Start der Installation, Installationstyp wählen	36
	Programmverzeichnis auswählen	40
	Datenverzeichnis festlegen	41
	Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich festlegen	42
	Datenbank Actian Zen Workgroup	43
	Entscheidungshilfe für die Auswahl der Datenbank	44
	Berechtigungen festlegen	45
	Verknüpfungen einrichten	46
	Software-Aktualisierungen	47
	Daten aus Vorgängerversion übernehmen	48
	Lizenz wählen	49
	Installation starten	51

	Installationsverlauf	52
	Abschluss der Installation	54
	Aktualisierungen laden	55
4.3	Programmschutz	57
	Softlock	59
4.4	Programmstart	59
	Lizenz aktivieren	61
	Seriennummern festlegen	62
	Probleme beim Programmstart	63
	PC-Benutzerberechtigungen	63
	Datenbank-Einstellungen	63
	Datenbank-Probleme	63
	Diagnose und Logdatei	63
	Benutzer anmelden	64
4.5	Update-Installation	65
	Programmverzeichnis auswählen	66
	Datenverzeichnis prüfen	67
	Verknüpfungen einrichten	68
	Daten aus Vorgängerversion übernehmen	69
	Lizenz aktualisieren	69
	Installation starten	70
4.6	Einsatz von Aktualisierungen	70
4.7	Programm als Dienst einrichten	72
	Wann ist das Einrichten des Dienstes sinnvoll?	72
	Benötigt der Dienst eine eigene Lizenz?	73
	Dienst einrichten	73
4.8	Arbeitsplatz-PC einrichten	77
	Programmverzeichnis wählen	78
	Installation	80
4.9	Terminalserver/Citrix Metaframe	81
4.10	Mögliche Einsatzfälle	82
	Einzelplatz-Einsatz	82
	Netzwerk-Einsatz	82
	Schulungseinsatz	82

	Test-Einsatz	83
4.11	Programm auf einen anderen PC einrichten	84
	Sichern von Dateien	84
	Anwendungsdatenbanken	84
	Formulardatenbank	84
	Zeitartzuschläge	84
	Einstellungen	85
	Benutzerverwaltung	85
	Kunden-Dateien	85
5	Datenbank Actian Zen	87
	Datenbank Actian Zen bietet	87
	Überlegene Performance	87
	Geringe Betriebskosten	87
5.1	Einsatz von Datenbank Actian Zen	88
	Datenbank-Lizenzen verwalten	88
5.2	Datenbank-Statusmeldungen	89
	Status 2	89
	Status 9	89
	Status 12: Die Datei wurde nicht gefunden	90
	Status 20: Der Dateimanager ist nicht aktiv	90
	Status 81: Fehler beim Sperren/Entsperren eines Datensatzes	90
	Status 85: Zugriff auf gesperrte Datei nicht erlaubt	90
	Status 88: Datei wurde in einem inkompatiblen Modus geöffnet	90
	Status 161: Die Datenbank wurde noch nicht aktiviert	90
	Der Statuscode 161 tritt unter folgenden Umständen auf	90
5.3	Actian Zen EULA	91
6	Lizenzen verwalten	113
	Seriennummern an Benutzergruppen festlegen	113
	Seriennummern festlegen	113
7	Anhang	115
7.1	Beschreibung der Steuerungsdatei für Installation und Deinstallation	115

Setup	115
License	116
Pages	116
Service	118
ProgramDir	118
DataDir	119
Components	120
LanguagePacks	120
Language	121
AppDataDirectory	121
SettingsKey	121
Rights	122
Shortcuts	122
SoftwareUpdate	123
PSQL	123
Uninstall	124
Systemvariablen	125
%PROGRAMFILES%	125
%SYSTEMROOT%	125
%PROGRAMDIR%	125
%APPDATA%	125
%HOSTNAME% und %COMPUTERNAME%	126
Rückgabewerte des Installations- und Deinstallationsprogramms	126
Beispiel	127
7.2 Steuerungsdatei für Programm	130
Directory	130
User	130
AppDataDirectory	130
Settings	130
User	131
UserManager	131
Logging	131
Language	131
OpenSSL	132
ImageLibrary	132
Einstellen des Anwendungsdatenverzeichnis	132
Beispiel	132
Einstellen der minimalen Passwortlänge	134

Beispiel	134
Protokollfunktionen aktivieren	134
Beispiel	134
7.3 Steuerungsdatei für die Zen-Datenbank	135
Steuerungsdatei PSQL.INI	135
Btrieve Server	135
Object Converter	135
Btrieve Client	136
Die folgenden Optionen sind für PSQL-Versionen größer 9 nicht mehr von Bedeutung. .	138
7.4 Verzeichnisse und Dateien	140
Verzeichnisse	140
Programmverzeichnis	140
Datenverzeichnis	140
Analyseverzeichnis	140
Zeitartenverzeichnis	140
Hilfeverzeichnis	140
Handbuchverzeichnis	140
Sprachverzeichnis	141
Systemverzeichnis	141
Importverzeichnis für Zeitstudien	141
Bild-/Dokumentverzeichnis	141
Bildverzeichnis von ORTIMzeit	141
Datenbankverzeichnis	141
Logverzeichnis	141
Zen-Arbeitsverzeichnis	141
Windows-Systemverzeichnis	142
Verzeichnis-Variablen	142
%DRIVE%	142
%APPDATA%	142
%PROGRAMDIR%	142
%PROGRAM%	142
%DATA%	142
%COMPUTERNAME%	142
%HOSTNAME%	142
Gruppenverzeichnisse	142
Dateien	143
oplan.exe	143

ortim32.dll	143
oplan.key	143
PC-Name.log	143
opfunc.btd	143
opuser.btd	143
tasks.btd	143
pps.btd	144
opform.btd	144
*.btd	144
*.btj	144
*.btu	144
*.zmb	144
*.cfg	144
*.cfa	145
*.log	145
*.ozv	145
*.pco	145
*.plc	145
*.klk	145
*.lck	145
*.pdf	145
*.chm	146
*.bmp, *.gif, *.png, *.pcx, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff	146
*.sll	146
7.5 Wie funktioniert die Lizenzdatei?	147
7.6 Steuerung der automatischen Aktivierung	147
7.7 Statusmeldungen der Lizenzdatei	148

Lizenzvertrag	149
IconExperience	152
License Agreement	152
FreelImage	153
License Agreement	153
OpenSSL License	159
Patent License for OpenSSL	159
Apache License	160
zlib	166

License Agreement	166
7-Zip	167
7-Zip License	167
GNU LGPL information	167
BSD 3-clause License	168
unRAR license restriction	168
Squeak Smalltalk	169
MIT License	169
Apache License, Version 2.0	170

Stichwortverzeichnis.....	1
----------------------------------	----------

1.1 Systemvoraussetzungen

Für den Betrieb des Programms ORTIMplan ist ein handelsüblicher PC oder eine virtuelle Maschine erforderlich. Der Hauptspeicherbedarf (RAM) hängt von jeweils verwendeten Betriebssystem ab (siehe unten).

Das Programm ist lauffähig unter den Microsoft-Betriebssystemen Windows 10 oder neuer und auf den Server-Versionen Windows Server 2016 oder neuer.

Weiterhin wird eine VGA-kompatible Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1024x768 Bildpunkten vorausgesetzt. Höhere Bildschirmauflösungen werden empfohlen. Die Übersichtlichkeit der Fensterelemente ist hierdurch stark verbessert.

Die Benutzung einer Maus oder eines vergleichbaren Geräts wird dringend empfohlen.

Das Programm muss auf einer Festplatte eingerichtet werden. Zur vollständigen Installation werden etwa 300 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Für Anwendungsdaten sollten mindestens weitere 1 GB Speicherplatz auf der Festplatte zur Verfügung stehen.

Hinweis: Für die Installation sind Administrator-Rechte und die Zustimmung über die Benutzer-Zugriffskontrolle (UAC) erforderlich. Melden Sie sich daher als Administrator an oder beauftragen Sie den Administrator mit der Installation.

Microsoft Windows 10, Windows 11

Die Größe des Hauptspeichers sollte mindestens 8 GB betragen. Eine Dual-Core-CPU ist dringend empfohlen.

Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Die Größe des Hauptspeichers sollte mindestens 8 GB betragen. Eine Quad-Core-CPU ist dringend empfohlen.

1.2 Datensicherheit

Die folgenden Mechanismen schützen die Daten vor unberechtigt Zugriff:

- Zugangsberechtigung
- Verschlüsselung
- Zugriffskontrolle in einer Mehrbenutzerumgebung
- Kopierschutz

Zugangsberechtigung

Im Rahmen der Benutzerverwaltung kann jeder Lizenznehmer die Zugangsberechtigung so einrichten, wie es seiner Organisation und Delegationsstruktur entspricht.

Dem Benutzer ist Zugang zu den Programmteilen möglich, mit denen er arbeiten soll. Der Zugang zu Programmteilen, die er nicht benutzen soll, kann in der Benutzerverwaltung für ihn vom Lizenznehmer gesperrt werden.

In ORTIMplan werden die Benutzer in Benutzergruppen organisiert. In jeder Benutzergruppe werden die für ihre Organisation richtigen Zugangsberechtigungen über Rollen festgelegt.

Es ist darauf zu achten, dass es immer eine Benutzergruppe mit Zugangsberechtigung zu allen Programmteilen (mit Administrator-Berechtigung) gibt und dass dieser Benutzergruppe mindestens einem Benutzer zugeordnet ist. Andernfalls kann es dazu kommen, dass kein Benutzer mehr berechtigt ist, den Zugang zu gesperrten Programmteilen wieder zu erlauben! (Notfalls muss die Benutzerverwaltung dann neu installiert werden.)

Bei der Installation des Programms wird der Systemverwalter (mit dem Namen *Abe/* und dem Kennwort *a*) mit Zugang zu allen Programmteilen eingerichtet. Sobald die Benutzerverwaltung an die Organisation des Lizenznehmers angepasst ist, sollte der Benutzer *Abe/* gelöscht werden.

Verschlüsselung

Alle sicherheitsrelevanten Daten, die von ORTIMplan auf die Festplatte geschrieben werden, werden automatisch verschlüsselt. Auf diese Weise sind weder die Texte noch die Zeiten von Zeitbausteinen lesbar, ohne das Programm zu verwenden.

Zugriffskontrolle im Netzwerk

Bei einer Verwendung des Programms in einer Mehrbenutzerumgebung (z. B. Netzwerk) ist es notwendig, Zugriffe auf die Daten des Programms so zu regeln, dass es keine Konflikte beim Schreiben von Änderungen gibt.

ORTIMplan fordert dazu für jeden Datensatz eine Sperre von der Datenbank an. Liefert die Datenbank diese Sperre nicht, weil der Datensatz von anderer Seite bearbeitet wird, so werden Daten nur zur Ansicht freigegeben, das heißt, es können keine Änderungen vorgenommen werden.

Bei erfolgreich gesetzter Sperre kann ein Datensatz mit allen abhängigen Komponenten umfassend bearbeitet werden. Alle anderen Benutzer des Programms werden in diesem Fall einen Zugriff auf die gleichen Daten nicht bekommen.

1.3 Kopierschutz

Softlock

Softlock ist der Standardprogrammschutz für ORTIMplan.

Softlock wird für einen Netzwerkserver installiert.

Eine detaillierte Beschreibung des *Softlock* finden Sie in [Abschnitt Lizenzdatei; Seite 87](#).

1.4 Mandatenfähigkeit

Als mandantenfähig (auch mandantentauglich) wird Informationstechnik bezeichnet, die auf demselben Server oder demselben Software-System mehrere Mandanten, also Kunden oder Auftraggeber, bedienen kann, ohne dass diese gegenseitigen Einblick in ihre Daten, Benutzerverwaltung und Ähnliches haben. Ein IT-System, das dieser Eigenschaft genügt, bietet die Möglichkeit der disjunkten, mandantenorientierten Datenhaltung, Präsentation (GUI) und Konfiguration (Customizing). Jeder Kunde kann nur seine Daten sehen und ändern. Ein System wird nicht mandantenfähig, indem man für jeden Mandanten eine eigene Instanz (Kopie) des Systems erstellt.¹

ORTIMplan besitzt viele, aber nicht alle der oben angesprochenen Eigenschaften.

Über eine zentrale Benutzerverwaltung können Gruppen, Untergruppen und Benutzer verwaltet werden. Die Benutzerverwaltung steht zunächst allen Benutzern zur Verfügung, kann aber durch Rechte und Rollen auf den Kreis der Administratoren reduziert werden.

Die Gruppen der obersten Ebene - die Hauptgruppen - bieten die Möglichkeit Verzeichnisse und Variablen festzulegen, die für alle Untergruppen und Benutzer wirksam sind.

Allen Gruppen (auch einzelnen Benutzern) können Rollen zugeordnet werden, die die Zugänge auf einzelne Programmfunktionen festlegen. Genauso können Rechte auf Datenbereiche definiert werden.

Mit den Verzeichnissen der Hauptgruppen und den Datenrechten können quasi Mandanten gebildet werden, die gleichzeitig auf dem System arbeiten aber keine Zugriffe auf die Daten der jeweils anderen Mandanten besitzen.

Da es sich nicht um eine strikte Trennung aller Systembereiche handelt, können trotz Trennung der Daten und Berechtigungen über die oben genannten Maßnahmen z. B. zentrale Druckformulare eingestellt und verwendet werden, was die Pflege der Daten für einen gesamten Konzern erleichtert.

1. Quelle ist [de.wikipedia.org, Mandatenfähigkeit](https://de.wikipedia.org/wiki/Mandantenf%C3%A4higkeit)

Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, empfehlen wir die folgende Systemarchitektur.

dmc-ortim-Server

Grundsätzlich ist es kein Problem den Datenbankserver und die dmc-ortim-Programme auf einen vorhandenen Server zu installieren. Aufgrund teilweise auftretender starker Systembelastungen, gerade beim Einsatz von ORTIMplan, kann es dabei zu Laufzeitbeeinflussungen anderer Software kommen.

Wenn möglich sollten Sie deshalb einen eigenen Server einsetzen. Wir empfehlen eine virtuelle Server-Maschine mit dem Betriebssystem *Microsoft Windows Server 2012 R2* oder neuer.

Viel Arbeitsspeicher auf dem dmc-ortim-Server kann die Leistung der PSQL-Datenbank erheblich verbessern. Der PSQL-Datenbankserver verwendet 60 % (Voreinstellung) des physikalisch vorhandenen Arbeitsspeichers als Level 1-Cache. Ideal ist ein Level 1-Cache in der Größe Ihrer Datenbank; die Datenbank arbeitet dann wie eine In-Memory-Datenbank.

dmc-ortim-Terminalserver

Ein Terminalserver kann als eigener Server eingerichtet werden oder auf dem dmc-ortim-Server aktiviert werden. Wir empfehlen einen Terminalserver, wenn Sie eine zentrale Installation durchführen und mehrere Standorte anschließen wollen. Der Terminalserver sollte so dimensioniert werden, dass er ausreichend CPU-Leistung und Arbeitsspeicher für die erforderlichen Sitzungen bereitstellt.

Der auf dem Terminalserver installierte Datenbank-Client benutzt TCP-Port 3351, um mit dem Datenbank-Server zu kommunizieren.

dmc-ortim-Arbeitsplatz-PC

An den Arbeitsplatz-PC werden geringe Anforderungen gestellt. Jeder handelsübliche Standard-PC erfüllt die Voraussetzungen für den Einsatz der dmc-ortim-Programme.


Der Arbeitsplatz-PC kann direkt auf den dmc-ortim-Server zugreifen, wenn sich der PC und der Server in einem schnellen Netzwerk (mindestens 1 Gbit) befinden.

Wenn der Arbeitsplatz-PC auf den dmc-ortim-Server über eine langsame Verbindung zugreift, sollten Sie einen Terminalserver einrichten und den Arbeitsplatz-PC dafür einrichten. Auf dem Arbeitsplatz-PC werden dann nur die Terminalsitzungen gestartet; das Programm läuft auf dem Terminalserver.


Der auf dem Arbeitsplatz-PC installierte PSQL-Client benutzt TCP-Port 3351, um mit dem PSQL-Server zu kommunizieren.

Die Verbindung vom Arbeitsplatz-PC zu einem ORTIM a5-Gerät wird über TCP-Port 12555 hergestellt.


2.1 Aufbau des dmc-ortim-Servers



2.2 Aufbau des dmc-ortim-Terminalservers



2.3 Aufbau des dmc-ortim-Arbeitsplatz-PCs



ORTIMplan ist mit einem Programmschutz ausgestattet.

Der Programmschutz *Softlock* ist ein Software-Schutzverfahren und wird im folgenden auch als Lizenzdatei bezeichnet.

3.1 Lizenzdatei (Softlock)

Allgemeines

Die Lizenzdatei besteht aus einer zentralen Datenbank, in der die Lizenzinformationen hinterlegt sind.

Die Lizenzdatei erhalten Sie mit Auslieferung der Software.

Technische Details über die Funktion der Lizenzdatei finden Sie in [Abschnitt *Wie funktioniert die Lizenzdatei?* \(Seite 147\)](#).

Installation der Lizenz (zip-Datei)

Wählen Sie die Lizenz-*zip-Datei* bei der Installation aus ([siehe unten Seite 49](#)). Die Lizenz wird dann mit installiert.

Wenn Sie unabhängig von der Programminstallation ihre Lizenz erneuern müssen, öffnen Sie die Lizenz-*zip-Datei* und entpacken die Datei *oplock.btd* in das Datenverzeichnis von ORTIMplan.

Hinweis: Das Datenverzeichnis ist das Verzeichnis, in dem sich unter anderem die Benutzerdatenbank *opuser.btd* befindet.

Lizenz aktivieren

Vor der ersten Verwendung muss die Lizenz aktiviert werden.

Hinweis: Die Lizenz wird für den PC aktiviert, auf dem ORTIMplan installiert ist. Wenn Sie ORTIMplan auf einem Netzwerkservers installieren, wird die Aktivierung für den Netzwerkservers durchgeführt.

Automatische Aktivierung

Beim ersten Programmstart wird dazu eine automatische Aktivierungsprozedur angestoßen. Diese automatische Aktivierung erfolgt über das Internet. Hier wird Kontakt zum dmc-ortim-Aktivierungsservers aufgenommen.

Dabei wird die Programmversion, die Seriennummer und eine Gerätecode verschlüsselt an den Aktivierungsservers übertragen.

Es werden keine weiteren Daten (Personen- oder PC-bezogene Daten) übertragen.

Der Aktivierungsservers liefert den Aktivierungscode und schaltet Ihre Lizenz für die Verwendung frei.

Wenn die automatische Aktivierung nicht erfolgreich ist, können Sie die Lizenz manuell aktivieren. Das Verfahren wird im Folgenden beschrieben.

Lizenz manuell aktivieren

ORTIMplan öffnet dazu nach der Benutzeranmeldung ein Fenster, aus dem Sie Ihren Gerätecode ablesen können.

ORTIM

Lizenz aktivieren

Die Lizenz 1100 muss mit einem Aktivierungscode freigeschaltet werden.

Senden Sie den unten aufgeführten Gerätecode an dmc-ortim. Klicken Sie dazu auf die Menü-Schaltfläche unten links und wählen, wie Sie den Aktivierungscode anfordern wollen.

Den Aktivierungscode können Sie auch später im Hilfemenü über „Aktivierung“ eingeben.

Gerätecode

39G9R

-

QWC5E

-

OT2UO

-

76VKX

-

V9VC6

Aktivierungscode

-

-

-

-

...

Ohne Aktivierung fortfahren

Aktivieren

Abbrechen

Sie müssen diesen Gerätecode an dmc-ortim senden und erhalten dann Ihren Aktivierungscode. Nutzen Sie dazu die Menü-Schaltfläche links unten.

Aktivierungscode aus Zwischenablage einfügen

Gerätecode in Zwischenablage kopieren

Aktivierungscode mit E-Mail anfordern

Aktivierungscode über Telefon anfordern

Lizenz aktivieren...

Systemdiagnose durchführen

PIN eingeben...

Abbrechen

Sie haben die Möglichkeit den Aktivierungscode über E-Mail oder telefonisch anzufordern.

Hinweis: Nutzen Sie möglichst die Anforderung über eine E-Mail.

dmc-ortim benötigt zur Vergabe des Aktivierungscodes folgende Informationen:

- den Programmnamen,
- die Programmversion,
- den Lizenznehmer,
- die Seriennummer,
- den Gerätecode.

Der Aktivierungscode wird Ihnen so schnell wie möglich zugesandt.

Bis Sie Ihren Aktivierungscode erhalten, können Sie das Programm auch ohne Aktivierung verwenden: Betätigen Sie dazu die Schaltfläche *Ohne Aktivierung fortfahren*.

Wenn Sie Ihren Aktivierungscode erhalten haben, geben Sie ihn ein. Sie finden dazu im Hilfe-Menü des Programms den Eintrag *Lizenz...*

ORTIM

Lizenz aktivieren

Die Lizenz 1100 muss mit einem Aktivierungscode freigeschaltet werden.

Senden Sie den unten aufgeführten Gerätecode an dmc-ortim. Klicken Sie dazu auf die Menü-Schaltfläche unten links und wählen, wie Sie den Aktivierungscode anfordern wollen.

Den Aktivierungscode können Sie auch später im Hilfemenü über „Aktivierung“ eingeben.


Gerätecode 39G9R - QWC5E - OT2UO - 76VKX - V9VC6

Aktivierungscode - - - -


... Ohne Aktivierung fortfahren Aktivieren Abbrechen

Tragen Sie Ihren Aktivierungscode in die fünf Eingabefelder ein. Wenn Sie den Code vollständig eingegeben haben, ist die Schaltfläche *Aktivieren* aktiv. Betätigen Sie die Schaltfläche *Aktivieren*, um Ihre Lizenz zu aktivieren.

Wenn der Aktivierungscode korrekt ist, erscheint die Meldung, dass die Lizenz erfolgreich aktiviert wurde.



Wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Aktivierung nicht erfolgreich war, überprüfen Sie Ihre Eingabe.



Wenn die Lizenz erfolgreich aktiviert ist, erscheint das Aktivierungsfenster nach der Benutzeranmeldung nicht mehr. Wenn Sie das Programm ohne eine Aktivierung gestartet haben, erscheint das Aktivierungsfenster nach jeder Benutzeranmeldung erneut.

Sie können das Programm für eine Übergangszeit ohne Aktivierung benutzen.

Lizenz deaktivieren


Die Lizenz ist an Ihren PC oder Server gebunden.

Hinweis: Sie müssen Ihre Lizenz deaktivieren, wenn Sie ORTIMplan auf einem anderen PC oder Server betreiben wollen.

Wenn die Lizenz deaktiviert ist, können Sie die automatische Aktivierung der Lizenz auf dem neuen PC oder Server durchführen. Wenn Sie die Lizenz nicht deaktivieren ist die automatische Aktivierung auf einem neuen System nicht möglich.


Lizenz über das Hilfemenü deaktivieren

- Öffnen Sie das Hilfemenü und wählen *Lizenz...*
- Im folgenden Fenster wird angezeigt, dass Ihre Lizenz aktiviert ist.
- Wählen Sie unten links ... und dann den Eintrag *Lizenz deaktivieren...*



Lizenz über die Systemverwaltung deaktivieren

- Öffnen Sie die Systemverwaltung und wechseln dort in den Bereich *Lizenz*.
- Hier wird angezeigt, dass Ihre Lizenz aktiviert ist.
- Öffnen Sie das lokale Menü (Kontextmenü) und wählen den Eintrag *Lizenz deaktivieren*.



Um die Lizenz deaktivieren zu können, benötigen Sie das Recht *Lizenz deaktivieren* in Ihrer Benutzerrolle. Bestätigen Sie anschließend die Rückfrage, um Ihre Lizenz zu deaktivieren.

PIN-Codeeingeben

Wenn Sie einen PIN-Code für eine Spezialversion erhalten haben, geben Sie diesen wie folgt ein:

- Wählen Sie über das Menü *Hilfe* den Eintrag *Lizenz...*
- Betätigen Sie im Fenster für die Aktivierung die Menü-Schaltfläche links unten.
- Wählen Sie im Menü den Eintrag *PIN eingeben...*
- Geben Sie den PIN-Code ein oder entfernen Sie einen vorhandenen PIN-Code.

oder

- Öffnen Sie die Systemverwaltung des Programms.
- Wählen dort die Kategorie *Lizenz*. Im rechten Bereich des Fensters werden Informationen zur Lizenz angezeigt.
- Wählen Sie im lokalen Menü (Kontextmenü) den Eintrag *PIN eingeben...*
- Geben Sie den PIN-Code ein oder entfernen Sie einen vorhandenen PIN-Code.

Anschließend müssen Sie das Programm neu starten.

Im Informationsfenster des Programms (Hauptfenster, Menü *Hilfe, Info*) wird danach ein Zusatzfeld angezeigt, das auf eine Spezialversion hinweist.

Lizenzmonitor

Der Lizenzmonitor ist Bestandteil der Systemverwaltung.

Wenn die Anmeldung beim *Programmschutz* nicht erfolgreich ist, wird der Lizenzmonitor geöffnet. Über dieses Überwachungsprogramm können alle Schlösser und alle angemeldeten Benutzer beobachtet werden.

Ein Administrator hat hier die Möglichkeit, Lizenzen freizugeben (z. B. wenn das Programm auf einem Arbeitsplatz-PC nicht ordnungsgemäß beendet wurde).

Lizenznehmer	XXXXXXXXXXXX				
Seriennummer	1100				
Gerätecode	39G9R-QWC5E-OT2UO-76VKX-V9VC6				
Aktivierungscode	FB8AB-4UA7J-KVBGH-Y3ANN-IFKRZ				
Gültig	248 Tag(e), 28.04.2017 bis 31.12.2017				
	Noch 247 Tage gültig				
Anzahl Lizenzen	4				
Seriennummer	Angemeldet	Status	Anmeldezeit	PC-Na...	PC-Benutzer
110000	admintl	auf diesem PC ang...	28.04.2017 09:44	TL	XXXXXXXXXX
110001					
110001					
110099					

Der Lizenzmonitor kann auch als eigenes Programm gestartet werden, ohne dass ein Benutzer sich anmeldet. Hierzu kann der Eintrag Lizenzmonitor im Startmenü auf dem PC verwendet werden. Dabei wird ORTIMplan mit der Befehlszeilen-Option */m* gestartet.

Wenn das Programm mit der Option */m* gestartet wird, sind keine weiteren Funktionen von ORTIMplan verfügbar. Nach dem Schließen des Lizenzmonitors wird das Programm automatisch ohne Rückfrage beendet.

Der Lizenzmonitor kann als eigenständiges Programm nur verwendet werden, wenn ORTIMplan nicht bereits läuft.

Gültigkeitsdauer der Lizenz

dmc-ortim stellt zeitlich befristete und unbefristete Lizenzen aus.

Eine befristete Lizenz beschränkt die Nutzung des Programms auf einen bestimmten Zeitraum (z. B. 180 Tage).

Die Gültigkeitsdauer der Lizenz wird im Informations-Dialog von ORTIMplan angezeigt.

Lizenznehmer	ST-ORIM-PLAN
Seriennummer	110000-770
Gerätecode	39G9R-QWC5E-OT2UO-76VKX-V9VC6
Softlock	248 Tag(e), 28.04.2017 bis 31.12.2017
	Noch 247 Tage gültig

ORTIMplan meldet rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit der Lizenz, dass eine Erneuerung der Daten bei dmc-ortim angefordert werden muss.

Statusmeldungen

Mögliche Probleme werden im [Abschnitt Statusmeldungen der Lizenzdatei \(Seite 148\)](#) beschrieben.

4.1 Vorbereitung der Installation

Im Zuge der Installation von ORTIMplan werden mehrere Verzeichnisse eingerichtet.

Hinweis: Für die Installation von ORTIMplan sind Administrator-Rechte erforderlich. Melden Sie sich daher als Administrator an oder beauftragen Sie den Administrator mit der Installation.

Wir empfehlen dringend getrennte Verzeichnisse für Programm und Daten zu verwenden. Wenn Sie eine Installation auf einem Netzwerkserver planen, sollten Sie zwei Bereiche/Ordner *ProgramFiles* und *ProgramData* einrichten. Im Bereich *ProgramFiles* sind nur Leserechte erforderlich.

Programmverzeichnis

Im Programmverzeichnis werden die unveränderbaren Programmdateien abgelegt. Für die Arbeit mit dem Programm sind die PC-Standardrechte der *Benutzer*-Gruppe ausreichend.

Datenverzeichnis

Im Datenverzeichnis werden alle veränderbaren Dateien des Programms abgelegt. Für das Verzeichnis sind PC-Schreibrechte erforderlich. Das Installationsprogramm versucht die Berechtigungen zu setzen. Das funktioniert nur, wenn die Installation auf dem PC oder Server durchgeführt wird, auf dem sich das Verzeichnis befindet.

Auf PC-Systemen mit besonderen Restriktionen (Gruppenrichtlinien) oder in Netzwerk-Verzeichnissen kann das Setzen der Berechtigungen unter Umständen nicht funktionieren. In diesem Fall muss der System-Administrator die Rechte für das Datenverzeichnis und alle Unterverzeichnisse manuell erweitern.

Das Datenverzeichnis muss unbedingt in die Datensicherung einbezogen werden.

Verzeichnisse auf PC oder Notebook einrichten

Wenn Sie ORTIMplan auf einem PC oder Notebook installieren ist die folgende Verzeichnisstruktur sinnvoll.

Programmverzeichnis

Verwenden Sie das auf dem PC benutzte Verzeichnis für die Installation von Programmen.

Beispiel: C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan

Datenverzeichnis

Geben Sie ein Verzeichnis mit Schreibrechten an.

Beispiel: C:\Users\Public\Documents\ORTIMplan

Verzeichnisse auf einem Netzwerkserver einrichten

Wenn Sie ORTIMplan auf einem Netzwerkserver installieren ist die folgende Verzeichnisstruktur sinnvoll.

Programmverzeichnis

Legen Sie auf einem Netzwerklaufwerk Ihres Servers mit dem Namen **\\Servername** ein Verzeichnis **ProgramFiles** für die Installation von Programmen an. Richten Sie eine Freigabe **ProgramFiles** für dieses Verzeichnis ein. Legen Sie unterhalb von **ProgramFiles** die Verzeichnisse **ORTIM** und **ORTIMplan** an. Geben Sie dann als Programmverzeichnis **\\Servername\ProgramFiles\ORTIM\ORTIMplan** an.

Hinweis: Wenn Sie den Programmschutz *Softlock* verwenden, müssen Sie als Programmverzeichnis auch bei einer Installation direkt auf dem Server die Freigabe für das Programmverzeichnis angeben.

Datenverzeichnis

Legen Sie auf einem Netzwerklaufwerk Ihres Servers mit dem Namen **\\Servername** ein Verzeichnis **ProgramData** für die Ablage von Programmdateien an. Ordnen Sie diesem Verzeichnis Schreibrechte zu. Richten Sie eine Freigabe **ProgramData** für dieses Verzeichnis ein. Auch die Freigabe muss Schreibrechte besitzen. Legen Sie unterhalb von **ProgramData** die Verzeichnisse **ORTIM** und **ORTIMplan** an. Geben Sie dann als Programmverzeichnis **\\Servername\ProgramData\ORTIM\ORTIMplan** an.

Hinweis: Wir empfehlen hier dringend die Angabe eines UNC-Pfadnamens.

4.2 Vollständige Installation

Vollständige Installation

ORTIMplan wird im Internet zum Download bereitgestellt.

Im dmc-ortim-Download-Center (<https://www.dmc-ortim.de/de/download-center/ortimplan>) wird das Installationsprogramm **setup_ortimplan-88.exe** bereitgestellt.

Das Programm ist ohne eine Lizenz nicht einsetzbar.

Anschließend startet das Installationsprogramm und Sie werden in mehreren Schritten durch die Installation geleitet. Lesen Sie alle Informationen, die im Zuge der Installation ausgegeben werden, aufmerksam durch.

Start der Installation, Installationstyp wählen

Der Installationsassistent leitet Sie durch alle Schritte der Installation.

Hinweis: Mit der Installation stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu. Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Auf dieser Seite müssen Sie den Installationstyp wählen.

ORTIMplan Setup

Installationsmodus wählen
Arbeitsmodus des Installationsprogramm bestimmen.



- ☒ ORTIMplan auf diesem PC installieren (Installationstyp: local)
 - ☐ Standardinstallation durchführen
- ☐ ORTIMplan auf einem Netzwerk-Server installieren (Installationstyp: network)
- ☐ Diesen PC-Arbeitsplatz einrichten (Installationstyp: client)
- ☐ Vorhandene ORTIMplan-Installation aktualisieren (Installationstyp: update)
- ☒ Expertenmodus aktivieren (damit werden zusätzliche Installationsseiten angezeigt)

 Bei der Installation auf einem Netzwerk-Server und dem Einrichten eines PC-Arbeitsplatzes müssen die Freigaben für Programm und Daten auf dem Server erstellt werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Mit der Installation stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu: [dmc-ortim Lizenzvertrag](#)

dmc-ortim GmbH

Weiter > Abbrechen

ORTIMplan auf diesem PC installieren

Installationstyp: local.

Wählen Sie diesen Installationsmodus, wenn Sie das Programm auf dem PC installieren wollen, auf dem Sie sich gerade befinden.

Hinweis: Auf dem PC wird die in die Installation integrierte Datenbank Zen Workgroup mit installiert.

Standardinstallation durchführen

Wenn dieses Häkchen gewählt ist, wird die Installation mit allen Standardwerten durchgeführt. Das Installationsprogramm verwendet die von Microsoft vorgegebenen Verzeichnisse für Programm und Daten. Es wird lediglich eine Installationsseite zum Festlegen des Programmschutzes geöffnet.

ORTIMplan auf einem Netzwerksystem installieren

Installationstyp: network.

Wählen Sie diesen Installationsmodus, wenn Sie das Programm auf einem Netzwerksystem installieren und bereitstellen wollen. Die Netzwerkinstallation kann entweder direkt auf dem Netzwerksystem (empfohlen) oder über einen Arbeitsplatz-PC durchgeführt werden. Wenn Sie ORTIMplan später auf dem Netzwerksystem selbst betreiben wollen (z. B. als Dienst für zentrale Aufgaben), müssen Sie die Installation auf dem Netzwerksystem selbst durchführen.

Voraussetzung für die Netzwerkinstallation sind auf dem Netzwerksystem eingerichtete Verzeichnisse und Freigaben für Programm und Daten.

Hinweis: Installieren Sie den Zen-Datenbankserver bevor Sie mit der Installation von ORTIMplan beginnen.

Der Zen-Datenbankserver ist nicht Bestandteil der ORTIMplan-Installation. Der Datenbankserver befindet sich auf der Programm-CD im Verzeichnis \PSQL oder im dmc-ortim-Internet unter der folgenden Adresse:

<https://downloadcenter-ortim.dmc-group.com/dmc-ortim/softwareproduct/actian-psql>

Beispiel:

Einrichten auf einer Festplatte F des Servers mit dem PC-Namen ORTIM.

Verzeichnisse anlegen

```
F:\ProgramFiles\ORTIMplan  
F:\ProgramData\ORTIMplan
```

Freigaben anlegen

```
\\ORTIM\ProgramFiles  
\\ORTIM\ProgramData
```

Bei der Installation wird das Programmverzeichnis

```
\\ORTIM\ProgramFiles\ORTIMplan
```

und das Datenverzeichnis

```
\\ORTIM\ProgramData\ORTIMplan
```

angegeben.

Hinweis: Wir empfehlen dringend die Verwendung von UNC-Pfadnamen und nicht von Laufwerksbuchstaben. Langjährige Erfahrungen mit Laufwerksbuchstaben haben immer wieder Probleme mit der Verfügbarkeit der Laufwerksbuchstaben aufgezeigt.

Arbeitsplatz-PC einrichten

Wählen Sie **Arbeitsplatz-PC einrichten**, wenn ORTIMplan bereits auf einem Netzwerkservers installiert und bereitgestellt wurde und Sie einen Arbeitsplatz-PC für den Einsatz vorbereiten wollen.

Hinweis: Auf dem Arbeitsplatz-PC muss das Zugriffsprogramm für die Zen-Datenbank installiert sein (Zen-Client oder Zen-Workgroup).

Vorhandene ORTIMplan-Installation aktualisieren

Mit diesem Installationstyp führen Sie ein **Update** oder **Upgrade** durch. Voraussetzung ist eine zuvor installierte Programmversion.

Hierbei werden alle Programmdateien und die Beispiele aktualisiert.

Hinweis: Platzieren Sie keine eigenen Daten oder Testdaten in den Beispieldatenbanken!


Expertenmodus

Wenn Sie den Expertenmodus wählen, werden im Verlauf der Installation zusätzliche Einstellungsseiten geöffnet.

Hinweis: Den Expertenmodus sollten Sie nur verwenden, wenn Sie z. B. eine zweite Installation auf dem gleichen PC oder Server einrichten wollen.

Programmverzeichnis auswählen

Auf der nächsten Seite werden Sie aufgefordert, das Verzeichnis anzugeben, in das ORTIMplan installiert werden soll.



ORTIMplan Setup

Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das ORTIMplan installiert werden soll.

ORTIMplan wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Programmverzeichnis

C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan

Durchsuchen ...

dmc-ortim GmbH

< Zurück


Weiter >

Abbrechen

Als Voreinstellung wird das Verzeichnis *C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan* verwendet. Wenn Sie das Verzeichnis ändern wollen, können Sie das gewünschte Verzeichnis über *Durchsuchen...* auswählen oder direkt in das Eingabefeld eintragen.

Datenverzeichnis festlegen

Im nächsten Schritt müssen Sie das Datenverzeichnis festlegen. Das Datenverzeichnis wird für alle veränderbaren Daten verwendet.




The screenshot shows the 'ORTIMplan Setup' window. The title bar says 'ORTIMplan Setup'. The main heading is 'Datenverzeichnis festlegen'. Below it, the text says 'Wählen Sie das Verzeichnis für veränderbare Daten.' To the right of this text is a graphic of a CD and a folder. Below this, a paragraph states: 'Im Datenverzeichnis werden die Benutzerdatenbank, die Formulardatenbank, Anwendungsdatenbanken, Steuerungs- und Logdateien abgelegt.' Below this paragraph is a text input field labeled 'Datenverzeichnis' containing the path 'C:\Users\Public\Documents\ORTIMplan'. To the right of the input field is a button with three dots '...'. At the bottom left, it says 'dmc-ortim GmbH'. At the bottom right, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Wenn Sie das Programm im Netzwerk einsetzen, müssen Sie ein Verzeichnis wählen, das für alle Benutzer im Netzwerk zugänglich ist und auf dem alle Benutzer die erforderlichen Schreibrechte besitzen.

Hinweis: Wir empfehlen dringend einen UNC-Pfad auf das Datenverzeichnis anzugeben, da dieser eindeutig ist. Laufwerksbuchstaben können auf verschiedenen PCs auf unterschiedliche Verzeichnisse verweisen.

Auf der Installationsseite wird ein entsprechender Hinweis angegeben.



Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich festlegen

Diese Seite wird nur im Expertenmodus geöffnet.

The screenshot shows a window titled "ORTIMplan Setup". Below the title bar, there is a header section with the title "Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich festlegen" and a subtitle "Bereich für Anwendungsdaten und Einstellungen festlegen." To the right of the subtitle is a small icon of a folder with a green arrow. The main content area contains a paragraph: "Wenn Sie mehrere ORTIMplan-Installationen parallel betreiben wollen, können Sie festlegen, in welchem Bereich die Anwendungsdaten und Einstellungen gespeichert werden." Below this is a text input field with the label "Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich festlegen". The input field contains the text "ORTIMplan". At the bottom left of the window is the text "dmc-ortim GmbH". At the bottom right are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".


Hier können Sie den Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich eingeben, unter dem ORTIMplan die Anwendungsdaten und die Arbeitsplatz Einstellungen speichert.

Wenn Sie eine zweite ORTIMplan-Installation auf dem gleichen PC oder Server einrichten wollen, müssen Sie hier einen eindeutigen Anwendungsdaten- und Einstellungsbereich eingeben.

Die Anwendungsdaten werden im angegebenen Anwendungsdatenbereich unterhalb des Pfades, der über die Systemvariable %APPDATA% bereitgestellt wird, angelegt.

Die Arbeitsplatz Einstellungen werden unter dem angegebenen Einstellungsbereich im Pfad *HKCU\Software\ORTIM Industrial Engineering Deutschland GmbH* in der Registrierungsdatenbank auf dem PC gespeichert.

Datenbank Action Zen Workgroup



ORTIMplan Setup

Datenbank auswählen

Datenbank Zen v15 Client und Workgroup SP2 sind in diese Installation eingebunden.

☒ Zen v15 Workgroup SP2 installieren

☐ Zen v15 Client SP2 installieren

☐ Zen v15 Enterprise Server SP2 laden und installieren

[Entscheidungshilfe für die Auswahl der Datenbank öffnen](#)

Wenn Sie einen Lizenzschlüssel einer älteren Zen-Version besitzen, können Sie die entsprechende Version hier über das Internet laden.

☐ Zen v14 Workgroup SP2 laden und installieren

☐ Keine Datenbank installieren

[dmc-ortim Download Center öffnen](#)

Mit der Installation stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu: [Action Zen EULA](#)

Für die Installation in einer Cloud benötigen Sie eine spezielle Lizenz.

dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lizenz für die Action-Datenbank von dmc-ortim erhalten haben.

Die Datenbank Action Zen v15 Workgroup ist in die Installation integriert.

Bei der Installation auf einem Windows Server, wählen Sie **Zen v15 Enterprise Server SP2 laden und installieren**. Der Datenbankserver wird aus dem Internet geladen und danach installiert.

Lizenzen für die Action Datenbank sind nicht zwischen den Versionen übertragbar.

Am Ende der Installation können Sie Ihre Lizenz in den *License Administratore* eingeben und die Aktivierung der Datenbank durchführen.

Entscheidungshilfe für die Auswahl der Datenbank

Wählen Sie die Datenbank anhand folgender Kriterien.

Workgroup

- Wenn Sie die Anwendung auf diesem PC installieren.
- Wenn die Anwendung auf einem zentralen Server installiert ist und Sie auch mit Daten auf diesem PC arbeiten.
- Wenn Sie auf diesem PC die Anwendung ORTIM a5PC einsetzen wollen.

Client

- Wenn Sie einen Netzwerkarbeitsplatz einrichten.

Server (Enterprise Server)

- Wenn Sie die Installation auf einem zentralen Windows Server durchführen, mit dem mehrere PCs verbunden werden.

Der Server wird in zwei Varianten angeboten. Der hier wählbare Server ist der Enterprise Server.

Enterprise Server: geeignet für Einsatz auf einer physikalischen Hardware und in einer virtuellen Maschine (keine Lastverteilung möglich).

Benutzer-abhängiges Lizenzmodell.

Cloud Server: geeignet für den Einsatz in einer virtuellen Maschine auf Host mit Lastverteilung.

Datenvolumen-abhängiges Lizenzmodell.

Berechtigungen festlegen

Diese Seite wird nur im Expertenmodus geöffnet.

Hier können Sie die PC-Berechtigungsgruppe wählen, deren Rechte dem Datenverzeichnis zugeordnet werden.

ORTIMplan Setup

Berechtigungen setzen

Wählen Sie die Benutzergruppe, deren Berechtigungen Sie setzen wollen.

Für das Datenverzeichnis sind Schreibrechte erforderlich.

☐ Schreibrechte für Benutzergruppe <Jeder> setzen

☐ Schreibrechte für Benutzergruppe <Benutzer> setzen

☒ Berechtigungen nicht ändern


 Wenn Ihre Benutzergruppe nicht aufgeführt ist, müssen Sie die Berechtigungen später selbst setzen.

dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Verknüpfungen einrichten

Auf der Seite können Sie festlegen, wo die Programmverknüpfungen angelegt werden. Die Verknüpfungen werden mit der angegebenen Bezeichnung angelegt.



ORTIMplan Setup

Verknüpfungen einrichten
Wählen Sie die Programmsymbole, die Sie erstellen wollen.

Programmsymbole erstellen für ORTIMplan

Bezeichnung

☒ Im Startmenü

☒ Auf dem Desktop

dmc-ortim GmbH


< Zurück Weiter > Abbrechen

Software-Aktualisierungen

Diese Seite wird nur im Expertenmodus geöffnet.

ORTIMplan bietet die Möglichkeit, Programmaktualisierungen aus dem Internet zu laden (Softwareupdate) und das Programm im laufenden Betrieb zu ändern.

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen für das Softwareupdate festlegen.



The screenshot shows the 'ORTIMplan Setup' window with the 'Software-Aktualisierungen' (Software Updates) section. The title bar reads 'ORTIMplan Setup'. The section title is 'Software-Aktualisierungen' with a subtitle 'Einstellungen für Software-Aktualisierungen vornehmen.' (Set software update settings). To the right is an icon of a CD/DVD with a green 'L' on it. The main text says 'Automatische Software-Aktualisierungen stellen sicher, das ORTIMplan auf dem neuesten Stand ist.' (Automatic software updates ensure ORTIMplan is up to date). There are three radio button options: 'Automatische Aktualisierungen aktivieren (empfohlen)' (Automatic updates enabled (recommended)), 'Automatische Aktualisierungen deaktivieren' (Automatic updates disabled) which is selected, and 'Einstellungen beim ersten Programmstart festlegen' (Set settings on first program start). Below these is an information icon and a message: 'Wir empfehlen dringend, automatische Software-Aktualisierungen auf einem PC im Netzwerk zu aktivieren.' (We strongly recommend activating automatic software updates on a PC in a network). At the bottom left is the text 'dmc-ortim GmbH'. At the bottom right are three buttons: '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel).

Wenn Sie die Voreinstellung *Einstellungen beim ersten Programmstart festlegen* wählen, wird beim ersten Programmstart ein Fenster geöffnet, in dem Sie das Verhalten des Softwareupdates detailliert festlegen können.


Hier (während der Installation) können Sie bereits die grundlegende Festlegung treffen, dass automatische Updates durchgeführt werden oder nicht. Wenn Sie z. B. über keinen Internetzugang verfügen oder den Benutzern von ORTIMplan den Zugriff auf das Internet nicht erlauben wollen, sollten Sie die Einstellung *Automatische Updates deaktivieren* wählen. Die Einstellungen können später über das Programm wieder geändert werden.

Hinweis: Wir empfehlen das automatische Softwareupdate zumindest auf einem PC zu aktivieren, so dass bereitgestellte Aktualisierungen geladen werden.

Administratoren können das Softwareupdate auch über die Befehlszeile aufrufen. Weitere Hinweise finden Sie im Anhang des Handbuchs *Grundlagen* (Befehlszeile).

Daten aus Vorgängerversion übernehmen

Wenn Sie eine Vollinstallation durchführen, können Sie wichtige Daten aus einer bereits installierten Vorgängerversion übernehmen.



ORTIMplan Setup

Programmverzeichnis einer Vorgängerversion

Wählen Sie das Programmverzeichnis einer Vorgängerversion von ORTIMplan.

 Aus der Vorgängerversion können Daten in die aktuelle Version übernommen werden (z. B. Benutzer und Gruppen, Formulare, Systemeinstellungen).

Programmverzeichnis

☐ Daten aus Vorgängerversion übernehmen

dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Geben Sie dazu das **Programmverzeichnis** der Vorgängerversion an und bestätigen die Datenübernahme über das Kontrollkästchen *Daten aus Vorgängerversion übernehmen*.

Hinweis: Die Dateien der neuen Programmversion werden vor dem Überschreiben mit der Erweiterung *.bak gesichert.


Folgende Dateien werden übernommen:

1. Benutzerdatenbank
2. Formulardatenbank
3. Aufgabendatenbank
4. Analysiersysteme
5. Zeitartmodule
6. Einstellungen für ERP-Schnittstelle

Lizenz wählen

Die Seite wird bei Installationen auf einem Arbeitsplatz-PC und auf einem Netzwerkservers geöffnet. Bei Update-Installationen wird die Seite nur im Expertenmodus geöffnet.

Über die Lizenzseite können Sie die von dmc-ortim bereitgestellte Lizenz-Zip-Datei wählen. Die Lizenz wird im Zuge der Programminstallation mit in das Datenverzeichnis installiert.



Die Lizenz-Zip-Datei kann über die Steuerungsdatei für die Installation ([siehe unten Seite 115](#)) gesetzt werden.


Beispiel

[License]

Path=%DESKTOP%\dmc-ortim-license.zip


Installation starten

Auf einer Übersichtsseite werden die zu erwartenden Installationsschritte angezeigt. Die Installation wird gestartet, wenn Sie die Schaltfläche *Installieren* betätigen. Alle notwendigen Dateien werden in die zuvor angegebenen Verzeichnisse kopiert.




Installationsverlauf


Im folgenden wird der Installationsverlauf mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt. Während der Installation ist die Schaltfläche *Weiter* > gesperrt. Sind alle Dateien kopiert worden, wird die Schaltfläche *Weiter* > freigegeben und zeigt an, dass die Installation beendet ist.




Im Zuge der Installation wird unter Umständen (wenn noch keine Datenbank installiert ist) ein weiteres Fenster geöffnet, das über die Installation der Datenbank Zen Workgroup hinweist.




Nach der Installation der Datenbank werden Sie über ein Hinweifenster auf die Eingabe eines Lizenzschlüssels für die Datenbank hingewiesen.



Anschließend wird das Lizenz-Eingabefenster geöffnet.



Abschluss der Installation





Aktualisierungen laden

ORTIMplan wird regelmäßig durch Software-Aktualisierungen ergänzt und erweitert. Mit Software-Aktualisierungen werden Probleme beseitigt, die ORTIMplan-Anwender an dmc-ortim gesendet haben.

Hinweis: Benutzen Sie den Link auf der letzten Seite des Installationsassistenten (*/m Internet nach Aktualisierungen suchen*), um direkt nach der Installation nach Software-Aktualisierungen zu suchen. Laden Sie dann das Installationsprogramm für Aktualisierungen (setup_hotfixes-ortimplan.exe) und installieren Sie die Aktualisierungen.

Betätigen Sie die Schaltfläche *Fertig stellen*, um die Installation abzuschließen. Das Programm ist damit installiert.

Unter Umständen müssen Sie den PC nach der Installation neu starten. Sie werden dann entsprechend darauf hingewiesen.

Hinweis: Wenn Sie das Programm auf einem Netzwerkservers installiert haben, müssen Sie auf jeden Arbeitsplatz die *Arbeitsplatz-PC einrichten*-Installation durchführen, um den Arbeitsplatz einzurichten. Hierbei wird ein Programmsymbol angelegt.


4.3 Programmschutz

ORTIMplan wird über das Programmschutzverfahren *Softlock* vor unberechtigtem Einsatz geschützt.


ORTIMplan wird mit dem Programmschutz *Softlock* ausgeliefert. Sie erhalten von dmc-ortim eine Lizenzdatei (ZIP-Datei).

Die Lizenz muss installiert und danach aktiviert werden. Wenn Sie die Lizenzdatei bereits bei der Installation ausgewählt und installiert haben, ist nur noch die Aktivierung der Lizenz nötig.

Wenn die Lizenz noch nicht installiert ist, können Sie das beim ersten Programmstart nachholen.



Betätigen Sie die Schaltfläche <Lizenzdatei wählen...> und wählen die von dmc-ortim gesendete Lizenz-ZIP-Datei aus. Die Lizenz wird anschließend installiert. Bei Erfolg erhalten Sie eine entsprechende Meldung.



Zur Aktivierung der Lizenz versucht ORTIMplan über das Internet eine Verbindung zum dmc-ortim-Aktivierungsserver aufzubauen.

Bei Erfolg wird die Lizenz dauerhaft aktiviert. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann (z. B. weil eine Firewall das verhindert) können Sie die Aktivierung auch manuell auslösen. Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten in [Abschnitt *Lizenz aktivieren*](#) (Seite 61).

Softlock

Das *Lizenzdatei Softlock* wird von dmc-ortim auf einem Datenträger oder im Internet bereitgestellt. Führen Sie die Datei aus, um Ihre Lizenz zu installieren.

Eine detaillierte Beschreibung des *Softlock* finden Sie in [Kapitel Lizenzdatei, Seite 87](#).

4.4 Programmstart


Wenn Sie das Programm das erste Mal auf Ihrem PC starten, werden Sie aufgefordert die Programmsprache zu wählen. Danach wird das Anmeldefenster geöffnet. Melden Sie sich hier mit dem Benutzer **Abel** und Passwort **a** an.

Nach einer erfolgreichen Anmeldung werden Sie aufgefordert das Passwort zu ändern, weil es nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht. Geben Sie das alte Passwort *a* und ein neues Passwort zweimal ein. Das neue Passwort muss mindestens sieben Zeichen lang sein und aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen.

Merken Sie sich das neue Administrator-Passwort.

Aus **Sicherheitsgründen** sollten Sie einen eigenen Administrator-Benutzer anlegen und danach den **vordefinierten Benutzer Abel löschen**.

Die Passwortrichtlinien werden in der Benutzerverwaltung an der Benutzergruppe festgelegt. Hier können Sie Ihre eigenen Sicherheitseinstellungen vornehmen.



ORTIMplan

Gruppe: Systemverwalter 

Gruppenname

☒ Administrator-Gruppe

Passwortrichtlinie

☒ Passwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen

☒ Passwortchronik erzwingen Passwörter

Maximales Passwortalter Tage

Minimale Passwortlänge Zeichen

Anmelderichtlinie


☐ Benutzer abmelden nach Minuten Inaktivität

Maximale Anmeldeversuche

Die Einstellungen werden für jede Benutzergruppe separat festgelegt. Damit können Sie z. B. der Systemverwaltergruppe eine höhere Sicherheit zuordnen als normalen Anwendergruppen.

Lizenz aktivieren

Danach wird ein Fenster geöffnet, das Sie zum Aktivieren der Lizenz auffordert.



ORTIM

Lizenz aktivieren

Die Lizenz 1100 muss mit einem Aktivierungscode freigeschaltet werden.

Senden Sie den unten aufgeführten Gerätecode an dmc-ortim. Klicken Sie dazu auf die Menü-Schaltfläche unten links und wählen, wie Sie den Aktivierungscode anfordern wollen.

Den Aktivierungscode können Sie auch später im Hilfemenü über „Aktivierung“ eingeben.

Gerätecode 39G9R - QWC5E - OT2UO - 76VKX - V9VC6

Aktivierungscode - - - -


...

Betätigen Sie die Menü-Schaltfläche links unten und senden Sie den Gerätecode an dmc-ortim und tragen dann den danach von dmc-ortim übermittelten Aktivierungscode in die fünf Eingabefelder ein.

Wenn Sie ORTIMplan zu einer Zeit installieren, zu der die dmc-ortim-Hotline nicht erreichbar ist (nachts, am Wochenende), können Sie das Programm für eine kurze Zeit auch ohne Aktivierung verwenden. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche *Ohne Aktivierung fortfahren*. Sie werden dann beim nächsten Programmstart erneut an die erforderliche Aktivierung erinnert.

Seriennummern festlegen

Wenn Sie den Programmschutz *Softlock* einsetzen und mit ihrer Lizenz mehr als eine Seriennummer erhalten haben, müssen Sie die Seriennummern auf ihre Benutzergruppen aufteilen. Öffnen Sie dazu die Benutzerverwaltung über *Benutzer und Gruppen* im ORTIMplan-Hauptfenster. Wählen Sieacheinander alle Benutzergruppen aus und öffnen über das lokale Menü den Eintrag *Seriennummern festlegen*.



In einer Liste werden alle verfügbaren Seriennummern angezeigt. Wählen Sie die Seriennummer aus, deren Programmmodule (im Lieferumfang von ORTIMplan beschrieben) der gewählten Benutzergruppe entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel *Lizenzen verwalten* \(Seite 113\)](#).

Probleme beim Programmstart

Wenn das Programm in der Startphase Fehlermeldungen ausgibt, kann das viele Ursachen haben:

- nicht ausreichende PC-Benutzerberechtigungen,
- unzureichende Einstellungen für die Datenbank Zen,
- Datenbank-Probleme.

PC-Benutzerberechtigungen

Stellen Sie sicher, das Sie Schreibrechte für die folgenden Verzeichnisse besitzen:

- Datenverzeichnis mit allen Unterverzeichnissen,
- Verzeichnis, in dem sich Ihre Anwendungsdatenbank befindet.

Datenbank-Einstellungen

Die möglichen Probleme, die in Verbindung mit der Datenbank Actian Zen stehen, sind weiter unten [Abschnitt Datenbank-Statusmeldungen \(Seite 89\)](#) beschrieben.

Datenbank-Probleme

Wenn das Programm nach der Benutzeranmeldung eine Fehlermeldung ausgibt, sind möglicherweise Probleme mit der Anwendungsdatenbank die Ursache. Halten Sie dann nach der Benutzeranmeldung die STRG-Taste gedrückt. Die Anwendungsdatenbank wird dann nicht automatisch geöffnet. Die Datenbank können Sie dann anschließend manuell öffnen. Dabei werden zusätzliche Prüfungen durchgeführt, die helfen, die Ursache des Fehlers einzugrenzen.

Diagnose und Logdatei

Sollten die Probleme auf die oben beschriebene Art nicht zu beheben sein, können Sie mit der Befehlszeilen-Option `/diage` eine Diagnose möglicher Probleme durchführen. Wenn diese Diagnose nicht erfolgreich ist, können Sie die Befehlszeilen-Option `/diagsimple` verwenden. Das Ergebnis der Diagnose wird in einem Fenster angezeigt, aus dem heraus Sie die Diagnosedatei speichern oder als E-Mail an dmc-ortim versenden können.

Die Befehlszeilen-Option */log* öffnet ein Fenster, aus dem heraus Sie die Logdatei des Programms an einem anderen Ort speichern oder als E-Mail an dmc-ortim versenden können.


Über die Befehlszeilen-Option */update* können Sie aktuelle Änderungen und Erweiterungen aus dem Internet laden, um mögliche Probleme zu beseitigen.

Mit der Befehlszeilen-Option */?* wird eine Übersicht über weitere Optionen angezeigt.

Hinweis: Um ORTIMplan mit einer Befehlszeilen-Option zu starten, können Sie die Verknüpfung kopieren oder bearbeiten und die entsprechende Zeichenfolge hinter dem Dateinamen *oplan.exe* eintragen. Eine andere Möglichkeit ist, das Programm mit der Befehlszeile von der Eingabeaufforderung oder über *Ausführen* aus dem Startmenü des PCs zu starten.

Benutzer anmelden

Vor Beginn der Arbeit mit dem Programm müssen Sie sich bei der ORTIMplan-Benutzerverwaltung anmelden.




Geben Sie als Benutzername *Abe*/und als Kennwort *a* ein, um das Programm das erste Mal zu starten. Wenn Sie sich mit der Funktionsweise der Benutzerverwaltung vertraut gemacht haben, sollten Sie einen neuen ORTIMplan-Systemadministrator anlegen und den voreingestellten Benutzer *Abe*/löschen.

4.5 Update-Installation

Installationstyp: update.

Die Update/Upgrade-Installation erfolgt über das gleiche Installationsprogramm. Wählen Sie den Installationstyp **Vorhandene ORTIMplan-Installation aktualisieren**.



ORTIMplan Setup

Installationsmodus wählen
Arbeitsmodus des Installationsprogramm bestimmen.

☐ ORTIMplan auf diesem PC installieren (Installationstyp: local)
☐ Standardinstallation durchführen

☐ ORTIMplan auf einem Netzwerk-Server installieren (Installationstyp: network)

☐ Diesen PC-Arbeitsplatz einrichten (Installationstyp: client)

☒ Vorhandene ORTIMplan-Installation aktualisieren (Installationstyp: update)

☐ Expertenmodus aktivieren (damit werden zusätzliche Installationsseiten angezeigt)

 Bei der Installation auf einem Netzwerk-Server und dem Einrichten eines PC-Arbeitsplatzes müssen die Freigaben für Programm und Daten auf dem Server erstellt werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Mit der Installation stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu: [dmc-ortim Lizenzvertrag](#)

dmc-ortim GmbH

Weiter > Abbrechen

Programmverzeichnis auswählen

Zunächst werden Sie aufgefordert das Programmverzeichnis anzugeben.

ORTIMplan Setup

Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das ORTIMplan installiert werden soll.

ORTIMplan wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Programmverzeichnis

C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan

Durchsuchen ...

dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie das Programmverzeichnis von ORTIMplan. Das Programmverzeichnis ist das Verzeichnis, in dem sich die ORTIMplan-Installation befindet, die Sie mit dem Update aktualisieren wollen.

Wenn sich noch keine ORTIMplan-Installation auf Ihrem System befindet oder Sie nicht das richtige Programmverzeichnis angegeben haben, ist die Schaltfläche *Weiter* inaktiv. Wählen Sie dann ein anderes Verzeichnis oder führen Sie eine Vollinstallation von ORTIMplan durch. Klicken Sie auf *Weiter*, um mit dem Update fortzufahren.

Datenverzeichnis prüfen

Im nächsten Schritt können Sie das eingestellte Datenverzeichnis überprüfen.

ORTIMplan Setup

Datenverzeichnis festlegen

Wählen Sie das Verzeichnis für veränderbare Daten.

Im Datenverzeichnis werden die Benutzerdatenbank, die Formulardatenbank, Anwendungsdatenbanken, Steuerungs- und Logdateien abgelegt.

Datenverzeichnis

C:\Users\Public\Documents\ORTIMplan ...


dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wenn der Expertenmodus nicht gewählt ist, wird diese Seite nicht gezeigt.

Verknüpfungen einrichten

Wenn Sie den Expertenmodus gewählt haben, können Sie Verknüpfungen im Startmenü und auf dem Desktop anlegen.



ORTIMplan Setup

Verknüpfungen einrichten
Wählen Sie die Programmsymbole, die Sie erstellen wollen.

Programmsymbole erstellen für ORTIMplan

Bezeichnung

☒ Im Startmenü

☒ Auf dem Desktop


dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wenn der Expertenmodus nicht gewählt ist, wird diese Seite nicht gezeigt; es werden keine Verknüpfungen angelegt.

Daten aus Vorgängerversion übernehmen

Wenn Sie eine Vollinstallation durchführen, können Sie wichtige Daten aus einer bereits installierten Vorgängerversion übernehmen.



The screenshot shows the 'ORTIMplan Setup' window. At the top, it says 'Programmverzeichnis einer Vorgängerversion' and 'Wählen Sie das Programmverzeichnis einer Vorgängerversion von ORTIMplan.' Below this, there is an information icon and text: 'Aus der Vorgängerversion können Daten in die aktuelle Version übernommen werden (z. B. Benutzer und Gruppen, Formulare, Systemeinstellungen).' There is a text input field labeled 'Programmverzeichnis' with a dropdown arrow. Below the field is a checkbox labeled 'Daten aus Vorgängerversion übernehmen'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. The company name 'dmc-ortim GmbH' is visible in the bottom left corner.

Wenn der Expertenmodus nicht gewählt ist, wird diese Seite nicht gezeigt; es werden keine Verknüpfungen angelegt.


Lizenz aktualisieren

Im Expertenmodus wird die Seite *Lizenz wählen* ([Seite 49](#)) geöffnet.

Hier können Sie eine neue Lizenz-Zip-Datei wählen, die ihre aktuelle Lizenz ersetzt.

Installation starten

Wenn Sie die Schaltfläche *Weiter* betätigen, werden auf einer Übersichtsseite die zu erwartenden Installationsschritte angezeigt.



Damit das Update korrekt durchgeführt werden kann, müssen alle ORTIMplan-Anwender das Programm verlassen. Bei einer laufenden Anwendung wird das Installationsprogramm eine Meldung anzeigen, die besagt, dass bestimmte Dateien nicht kopiert oder überschrieben werden konnten.

Beenden Sie dann das Update, schließen Sie ORTIMplan und führen danach das Update erneut aus.

4.6 Einsatz von Aktualisierungen

Aktualisierungen können Probleme einzelner Programmversionen beseitigen und neue Funktionen bereitstellen.

Über die dmc-ortim-Download-Seiten können Sie Aktualisierungen für Ihre ORTIMplan-Version laden.

Geben Sie dazu die folgende Adresse in Ihren Internet-Browser ein.

www.dmc-ortim.de/SoftwareUpdate/ORTIMplan/8.7.0/changes_de-DE.html

Aktualisierungen werden als Hotfixes (wichtige Aktualisierungen) oder Addons (empfohlene Aktualisierungen) bereitgestellt und stehen jedem Anwender auf der Internet-Supportseite zur Verfügung.

Hinweis: Bevor Sie sich bei Problemen an die dmc-ortim-Hotline wenden, sollten Sie unbedingt die oben genannte Internet-Supportseite besuchen und nach Aktualisierungen für Ihre Programmversion suchen.

ORTIMplan stellt einen automatischen **Software Update Service** bereit. Hierüber hat das Programm die Möglichkeit sich selbst zu aktualisieren. Dabei wird eine Internetverbindung aufgebaut und nach verfügbaren Aktualisierungen für die eingesetzte Programmversion gesucht. Die Aktualisierungen können dann automatisch geladen und installiert werden, ohne dass das Programm beendet werden muss.

Hinweis: Wir empfehlen, den automatischen Software Update Service zu nutzen, wenn Sie eine direkte Verbindung zum Internet haben.

4.7 Programm als Dienst einrichten

Wenn ORTIMplan auf einem Netzwerkservers eingerichtet ist und das Programm auf diesem Server Aufgaben verrichten soll, kann ORTIMplan auf dem Server als PC-Dienst eingerichtet werden.

Hinweis: Zurzeit können 4 Dienste pro PC/Server installiert werden. Die Dienste werden eindeutig gekennzeichnet über eine Service-ID ([Abschnitt Mehrere Dienste - Service-ID, Seite 74](#)). Über die Service-ID können Sie im Aufgabenplaner festlegen, welcher Dienst verwendet wird, um die Aufgabe auszuführen. Windows verteilt die Dienste sinnvoll auf die zur Verfügung stehenden CPUs/Kerne.

Die Einrichtung erfolgt über ein eigenes Installationsprogramm.

Das Installationsprogramm müssen Sie auf dem Server ausführen, auf dem ORTIMplan installiert ist.

Im Zuge der Installation wird das Programmverzeichnis der ORTIMplan-Installation und ein ORTIMplan-Benutzer (Dienst-Benutzer) und sein Passwort abgefragt.

Diesen Dienst-Benutzer richten Sie vorher mit dem normalen ORTIMplan-Programm ein.

Hinweis: Der Dienst kann nur mit dem Programmschutz *Softlock* verwendet werden.

Wann ist das Einrichten des Dienstes sinnvoll?

Sinnvoll ist die Einrichtung des Dienstes immer, wenn das Programm auf einem zentralen Server installiert ist und regelmäßige Aufgaben durchgeführt werden sollen. Dazu gehören z. B. die Datensicherung und die Datenbankdiagnose. Mit dem Dienst ist sichergestellt, dass die Aufgaben auch ausgeführt werden, wenn alle Anwender das Programm beendet haben.

Wenn ORTIMplan als Dienst eingerichtet wird, besitzt das Programm keine Oberfläche. ORTIMplan läuft dann unabhängig von einer Benutzeranmeldung im Hintergrund und kann lediglich Aufgaben im Aufgabenplaner ausführen. Die Aufgaben werden direkt auf dem Server in höchster Performance durchgeführt.

Anwender können beim Anlegen einer Aufgabe den Dienst-Benutzer angeben, der dann die Aufgabe ausführt. Der Dienst-Benutzer (z. B. *service*) wird beim Einrichten des Dienstes (siehe unten) angegeben.

Benötigt der Dienst eine eigene Lizenz?

Ja, es ist eine normale ORTIMplan-Lizenz erforderlich. Die Lizenz wird dem Dienst-Benutzer in der Benutzerverwaltung zugeordnet.


Die Lizenz ist kostenfrei, wenn sie keine Programmmodule beinhaltet.

Wenn eine Aufgabe ausgeführt werden soll, die ein bestimmtes Programmmodul erfordert (z. B. Aufgabe *ERP-Import* erfordert das Programmmodul *ERP-Schnittstelle*), muss die Lizenz das Programmmodul beinhalten.

Dienst einrichten

Die Einrichtung als Dienst erfolgt über ein eigenes Installationsprogramm *SetupORTIMplanService.exe*.

Im ersten Schritt müssen Sie angeben, wo ORTIMplan installiert ist; wählen Sie dazu das Programmverzeichnis der ORTIMplan-Installation aus.



ORTIMplan Service Setup

Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das ORTIMplan Service installiert werden soll.

Geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich die ORTIMplan-Installation befindet.

Programmverzeichnis

C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan

Durchsuchen ...

dmc-ortim GmbH

Weiter > Abbrechen

Im zweiten Schritt müssen Sie den Anmeldecode eines ORTIMplan-Benutzers - des Dienst-Benutzer - eingeben. In der ORTIMplan-Benutzerverwaltung muss dieser Benutzer zuvor angelegt und mit einer freien Lizenz versehen werden.

Den Anmeldecode können Sie dann über die Benutzereigenschaften in die Zwischenablage kopieren und von dort in das Eingabefeld einfügen.

ORTIMplan Service Setup

PC-Dienst einrichten

Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, mit denen ORTIMplan als Dienst gestartet wird.

Legen Sie in ORTIMplan eine Benutzergruppe <Service> an. Legen Sie unter der Benutzergruppe einen Benutzer an und geben hier die Anmeldeinformationen des Benutzers ein.

ORTIMplan-Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen

Der Anmeldeinformationen wird in den Kontoeinstellungen in der ORTIMplan-Benutzerverwaltung angezeigt.

Mehrere Dienste

ID

Identifikation beim Einsatz mehrerer Dienste: Geben Sie eine Zahl ein (1 .. 4).


dmc-ortim GmbH


< Zurück Weiter > Abbrechen

Mehrere Dienste - Service-ID

Geben Sie in das Feld die Nummern 1, 2, 3 oder 4 ein oder lassen Sie das Feld leer (die bisher verwendete Standardeinstellung). Es wird ein Dienst mit der Bezeichnung **ORTIMplan-Service-1** (-2, -3 oder -4) angelegt. Wenn Sie das Feld leer lassen, heißt der Dienst wie bisher **ORTIMplanService**.

Wählen Sie anschließend die Sprache aus, in der der Dienst arbeiten soll; Meldungen, die ORTIMplan in das Aufgabenprotokoll schreibt, werden in dieser Sprache geschrieben.





Klicken Sie auf *Installieren*, um den ORTIMplan-Dienst einzurichten.

4.8 Arbeitsplatz-PC einrichten

Installationstyp: client.

Wenn Sie einen Netzwerkarbeitsplatz einrichten wollen, wählen Sie den Installationsmodus *Arbeitsplatz-PC einrichten*.

ORTIMplan Setup

Installationsmodus wählen
Arbeitsmodus des Installationsprogramm bestimmen.

☐ ORTIMplan auf diesem PC installieren (Installationstyp: local)
☐ Standardinstallation durchführen

☐ ORTIMplan auf einem Netzwerk-Server installieren (Installationstyp: network)

☒ Diesen PC-Arbeitsplatz einrichten (Installationstyp: client)

☐ Vorhandene ORTIMplan-Installation aktualisieren (Installationstyp: update)

☐ Expertenmodus aktivieren (damit werden zusätzliche Installationsseiten angezeigt)

 Bei der Installation auf einem Netzwerk-Server und dem Einrichten eines PC-Arbeitsplatzes müssen die Freigaben für Programm und Daten auf dem Server erstellt werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.


Mit der Installation stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu: [dmc-ortim Lizenzvertrag](#)

dmc-ortim GmbH

Weiter > Abbrechen

Programmverzeichnis wählen

Auf der nächsten Seite werden Sie aufgefordert, das Verzeichnis anzugeben, in das ORTIMplan installiert wurde.



ORTIMplan Setup

Zielverzeichnis auswählen

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das ORTIMplan installiert werden soll.

ORTIMplan wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Programmverzeichnis

C:\Program Files (x86)\ORTIM\ORTIMplan


Durchsuchen ...

dmc-ortim GmbH

< Zurück Weiter > Abbrechen


Geben Sie bei der Installation das Netzwerk-Verzeichnis an, in dem sich das Programm befindet. Sie können das Verzeichnis über die Schaltfläche ... wählen oder direkt in das Eingabefeld eintragen.

Wenn die folgende Meldung erscheint, können Sie die Anmeldedaten für den Netzwerk-Server eingeben und den Vorgang wiederholen.



Installation

Auf einer Übersichtsseite werden alle zuvor gewählten Einstellungen angezeigt.



Wenn Sie die Schaltfläche *Installieren* betätigen, wird der Arbeitsplatz eingerichtet.

Wenn auf dem Arbeitsplatz-PC noch keine Datenbank **Zen Client** installiert ist, wird die Datenbank Zen Client automatisch mit ORTIMplan installiert. Die Datenbank ist in die ORTIMplan-Installation eingebunden.

4.9 Terminalserver/Citrix Metaframe

ORTIMplan ist ohne Einschränkung auf einem Terminalserver oder Citrix Metaframe-Systemen einsetzbar.

Als Programmschutz müssen Sie die Lizenzverwaltung *Softlock* einsetzen.

4.10 Mögliche Einsatzfälle

Einzelplatz-Einsatz

Beim Einzelplatz-Einsatz wird das Programm auf den PC des Anwenders installiert. Hier wird zunächst die vollständige Installation durchgeführt.

Programmupdates können später diese Installation auf einen neueren Stand bringen. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Updates ist nur das letzte Update notwendig.

Die Einstellungen und Anwendungsdatenbanken liegen auf dem PC.

Netzwerk-Einsatz

Beim Netzwerk-Einsatz wird das Programm auf einen Netzwerkserver installiert. Hier wird zunächst die vollständige Installation durchgeführt.

Programmupdates können später diese Installation auf einen neueren Stand bringen. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Updates ist nur das letzte Update notwendig.

Auf jedem PC, auf dem das Programm benutzt werden soll, muss die Netzwerkarbeitsplatz-Installation durchgeführt werden.

Die Arbeitsplatz Einstellungen liegen auf jedem PC, die Systemeinstellungen werden zentral im Systemverzeichnis verwaltet und die Anwendungsdatenbanken befinden sich üblicherweise im zentralen Datenverzeichnis auf dem Netzwerkserver.

Schulungseinsatz

Beim Einsatz des Programms in einer Schulung sind prinzipiell die beiden oben genannten Verfahren möglich.

Einfacher ist sicherlich der Netzwerk-Einsatz, weil das Programm nur einmal installiert (oder aktualisiert) werden muss.

Wichtig beim Einsatz in einer Schulung ist, dass jeder Schüler auf einer eigenen Datenbank arbeitet, da sonst die Netzwerk-Sperrmechanismen des Programms greifen. Dabei ist die Bearbeitung eines Objekts nur von einer Person möglich. Alle übrigen Personen können das Objekt nicht ändern und erhalten nach Auswahl des Objekts eine Meldung.

Kopieren Sie im Schulungsfall die zu verwendende Datenbank auf jeden PC.

Hinweis: Sowohl Programmupdates, als auch die Vorbereitung der Datenbanken sollten vor Beginn der Schulung erfolgen.

Starten Sie das Programm einmal, damit sichergestellt ist, dass alle Schritte der Installationsprozedur erfolgreich durchgeführt wurden. Wenn Sie mehrere Arbeitsplätze einsetzen, ist es zudem wichtig, das Programm auch gleichzeitig auf allen Arbeitsplätzen zu starten. Einige Probleme werden erst dann deutlich.

Auf den Betriebssystemen Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista und Windows 7 ist es wichtig diesen Probebetrieb als Benutzer durchzuführen (und nicht als Administrator).

Wenn in dieser Phase Probleme auftreten, finden Sie im folgenden Abschnitt detaillierte Lösungen. Ein Programmstart ist dann erfolgreich, wenn Sie sich als Benutzer (nach Auslieferung steht hier der Benutzer *Abe*/mit dem Kennwort *a* zur Verfügung) angemeldet haben.

Berücksichtigen Sie auch hier alle verfügbaren Aktualisierungen (Hotfixes, Addons, Extensions) und Hilfsprogramme aus dem Internet.

Test-Einsatz

Wenn Sie eine neue ORTIMplan-Programmversion vor dem Einsatz testen wollen, können Sie die Installation auf dem gleichen PC oder Server durchführen. Wählen bei der Installation den Expertenmodus ([siehe oben Seite 36](#)) und geben Sie eindeutige Bezeichnungen für die Testinstallation ein. Die Testinstallation kann dann betrieben werden ohne das es Auswirkungen auf eine vorhandene Installation gibt.

Hinweis: Verwenden Sie für Test **immer** Kopien Ihrer Datenbanken.

4.11 Programm auf einen anderen PC einrichten

Wenn Sie einen bestehenden Netzwerk-Arbeitsplatz auf einen anderen PC verlagern wollen, sind abhängig von den Programmeinstellungen möglicherweise nicht alle Sicherungsschritte notwendig.

Wir empfehlen trotzdem die im folgenden angesprochenen Sicherungsschritte vollständig durchzuführen.

Sichern von Dateien

Wenn Sie ORTIMplan bereits verwendet haben und auf einen neuen PC wechseln, sollten Sie zunächst einige Dateien sichern.

Hinweis: Am einfachsten ist es, die Sicherung über ORTIMplan selbst durchzuführen. Verwenden Sie hierzu die Aufgabe *Datensicherung* im ORTIMplan-Aufgabenplaner (eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Handbuch *Grundlagen*).

Anwendungsdatenbanken

Die Anwendungsdatenbanken befinden sich im eingestellten Datenbankverzeichnis. Das ist normalerweise das Verzeichnis *DeutschDatenbanken* unterhalb des Datenverzeichnisses von ORTIMplan.

Sichern Sie die Basis-, die Stamm- und die Kostendatenbank.

Formulardatenbank

Die Formulardatenbank *OPFORM.BTD* befindet sich im eingestellten Systemverzeichnis. Das ist normalerweise das Verzeichnis *System* unterhalb des Datenverzeichnisses von ORTIMplan.

Sichern Sie die Formulardatenbank.

Zeitartzuschläge

Eigene Zeitartzuschläge werden in der Datei *oplan.cfg* im eingestellten Systemverzeichnis gespeichert.

Sichern Sie die Zeitartzuschläge.

Einstellungen

Die Einstellungen werden in der Registrierungsdatenbank auf dem PC verwaltet:

```
HKEY_CURRENT_USER
\Software
\ORTIM Industrial Engineering Deutschland GmbH
\ORTIMplan
\Settings
```

Des weiteren können sich im Programmverzeichnis die Dateien *PSQL.INI*, *PPS.INI* und *CONTROL.INI* befinden. Diese Dateien sind teilweise optional, d. h. sie sind nicht immer vorhanden.

Sichern Sie die Einstellungsdateien.

Benutzerverwaltung

Die Benutzerdatenbank *OPUSER.BTD* befindet sich im Datenverzeichnis von ORTIMplan.

Sichern Sie die Benutzerdatenbank.

Kunden-Dateien

dmc-ortim stellt für besondere Einsatzfälle kundenspezifische *Zeitartgliederungen* und *Analysiersysteme* bereit.

Hinweis: Diese Dateien sind nicht Bestandteil der Installation.

Zeitartgliederungen (*.ZMB)

Die von dmc-ortim erstellten, kundenspezifischen Zeitartgliederungen müssen nach der Installation in das Verzeichnis **NLS\Deutsch\Zeitarten** kopiert werden.

Analysiersysteme (*.ANA, *.CFA)

Die von dmc-ortim erstellten, kundenspezifischen Analysiersysteme müssen nach der Installation in das Verzeichnis **NLS\Deutsch\Analyse** kopiert werden.

Die Datenbank Actian Zen v15 Workgroup wird mit dmc-ortim-Programmen ausgeliefert.

Hinweis: Wenn Sie bereits eine Vorgängerversion PSQL Workgroup einsetzen und eine Lizenz dafür besitzen, können Sie die entsprechende Version während der Installation aus dem Internet laden und anstelle der integrierten Datenbank installieren.

Datenbank Actian Zen bietet

Überlegene Performance

- Performance: transaktionale API für den schnellsten Zugriff auf Ihre Daten.
- Turbo Write Accelerator maximiert die Effizienz Ihres Festplatten-I/O.
- Kontinuierlicher Betrieb: 24 x 7 Verfügbarkeit der Daten, sogar während Backups!

Geringe Betriebskosten

- Auto-Reconnect Technologie behebt kleinere Netzwerkprobleme, indem sie Workstations im Falle eines Netzwerkfehlers nahtlos wieder mit einer Server Engine verbindet.
- Dynamische Parameter über Plattformen hinweg sorgen dafür, dass die Datenbank-Umgebung nicht speziell an unterschiedliche Plattformen angepasst werden muss.
- Konsistenz, d. h. einheitliches Verhalten über alle Editionen und Plattformen hinweg vereinfacht Cross-Platform Implementierung und Administration.

5.1 Einsatz von Datenbank Actian Zen

ORTIMplan ist auf den Einsatz von Datenbank Actian Zen vorbereitet. Nach Installation der Datenbank-Software wird diese automatisch von ORTIMplan erkannt und verwendet.

Datenbank-Lizenzen verwalten

Für die Verwaltung der Datenbanklizenzen ist der **License Administrator** zuständig.


Die Datenbank Actian Zen wird mit einer **30-tägigen Testlizenz** installiert (temporäre Lizenz).

Nach Ablauf dieser Testperiode kann die Datenbank nicht mehr verwendet werden. In ORTIMplan wird dann der **Statuscode 161** angezeigt.

Wenden Sie sich an dmc-ortim, um eine permanente Datenbanklizenz zu erwerben.

Geben Sie den von dmc-ortim erhaltenen **Lizenzschlüssel** in den **License Administrator** ein und aktivieren Sie die Datenbank damit dauerhaft.

Tragen Sie am besten gleich nach der Installation den Lizenzschlüssel der permanenten Lizenz in das Eingabefeld *Key* ein und aktivieren die Lizenz mit *Authorize*.



Sie benötigen dazu eine Internetverbindung.

Hinweis: Die Internetverbindung wird über den HTTP-Standardport 80 aufgebaut. Wenn Sie Ihre Firewall speziell konfigurieren wollen oder z. B. einen Proxyserver einsetzen, wenden Sie sich bitte an dmc-ortim, um Details über die Aktivierungsserver und Proxyeinstellungen zu erhalten.

Die Aktivierung kann nur direkt auf einem PC oder einer PC-/Server-Konsole durchgeführt werden. Über eine Remotedesktopverbindung ist die Aktivierung nicht möglich.

Wenn die Lizenz erfolgreich aktiviert wurde, wird diese in der Liste angezeigt. Als *License Type* wird dann *Permanant* angezeigt.

Wenn der Datenbankserver keine Internetverbindung besitzt, müssen Sie die Datenbanklizenz *offline* aktivieren.

Wenden sie sich dazu bitte an den dmc-ortim-Support:

E-Mail support@dmc-group.com

Telefon +49 431 5809 2710

5.2 Datenbank-Statusmeldungen

Status 2

Wenn dieser Fehler in der Phase des Programmstarts auftritt, ist die in der Fehlermeldung aufgeführte Datenbank wahrscheinlich defekt.

Wenn es sich bei der aufgeführten Datei um eine Anwendungsdatei handelt, halten Sie nach der Benutzeranmeldung die STRG-Taste fest. Die Datei wird dann nicht geöffnet. Sie können dann eine Reorganisation der Datei durchführen. Weitere Hinweise zur Durchführung der Reorganisation finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Möglicherweise können Sie den Ordner nicht finden, weil in den Windows-Ordneereinstellungen „Versteckte Dateien und Ordner ausblenden“ gewählt ist. Ändern Sie dann diese Einstellung über die Ordneroptionen in „Alle Dateien und Ordner anzeigen“.

Status 9

Wenn dieser Fehler in der Phase des Programmstarts auftritt, ist das Programm nicht korrekt installiert worden. Ursache kann ein defekter Datenträger (CD) sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an dmc-ortim, um einen neuen Datenträger zu erhalten.

Status 12: Die Datei wurde nicht gefunden

Dieser Fehler kann in seltenen Fällen beim Programmstart auftreten. Ursache kann eine Client-Software zum Einbinden von Laufwerken auf einem Netzwerk-Server sein.

Die Installation der dmc-ortim-Software muss dann wiederholt werden. Hierbei ist ein Zielverzeichnis anzugeben, das keine Leerzeichen enthält.

Status 20: Der Dateimanager ist nicht aktiv

Status 81: Fehler beim Sperren/Entsperren eines Datensatzes

Status 85: Zugriff auf gesperrte Datei nicht erlaubt

Status 88: Datei wurde in einem inkompatiblen Modus geöffnet

Status 161: Die Datenbank wurde noch nicht aktiviert

Nach einer 30-tägigen Testphase, in der die Datenbank ohne Aktivierung betrieben werden kann, wird der Statuscode 161 gemeldet. Damit ist die Testphase beendet.

Der Statuscode 161 tritt unter folgenden Umständen auf

- Es ist keine permanente Lizenz installiert.

Wenden Sie sich an dmc-ortim, um eine permanente Lizenz zu erwerben.

Installieren und aktivieren Sie die Lizenz.

Zen Workgroup und Zen Client mit Zen Enterprise Server

- Die Konfiguration des PCs oder des Programms wurde seit der letzten Lizenz-Aktivierung verändert.

Wenden Sie sich an den dmc-ortim-Support ([siehe oben Seite 89](#)), um die Lizenz zu aktivieren.

Führen Sie ggf. selbst eine Reparatur der Lizenz durch (*License Administrator, Repair*).

Zen Client mit Zen Cloud Server

- Mit der Lizenz zusammenhängende Begrenzungen wurden überschritten: Anzahl Benutzer, Anzahl Sitzungen, erlaubte Datenmenge.

Wenden Sie sich an den dmc-ortim-Support ([siehe oben Seite 89](#)), um Lizenz-Details zu klären.

Danach wird der *License Administrator* ([siehe oben Seite 88](#)) geöffnet, über den Sie Ihre Lizenz verwalten können.

5.3 Action Zen EULA

Action Corporation

Action Zen v15 License Agreement

Revision Date: July 2021

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE.

This Customer License and Support Services Agreement ("Agreement") is a legal agreement between the end user downloading or installing

the Software ("You") and Action Corporation, with its principal place of business located at 2300 Geng Road, Suite 150, Palo Alto, CA 94303

("Us," "Our," or "We"). IF YOU ARE ENTERING INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR AN ENTITY, YOU

REPRESENT THAT YOU ARE THE EMPLOYEE OR AGENT OF SUCH COMPANY OR ENTITY AND YOU HAVE THE AUTHORITY

TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND LEGALLY BIND YOUR COMPANY OR ENTITY. For purposes of this Agreement, "You" or

"Your" includes You and any of Your companies or entities that You have bound under this Agreement. BY DOWNLOADING,

INSTALLING OR USING THE SOFTWARE OR BY CLICKING THE "I ACCEPT" BUTTON BELOW (OR TYPING "Y" OR "YES" IF

YOU ARE INSTEAD ASKED FOR A "Y OR N" RESPONSE), YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU

DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT, THEN YOU MUST CLICK ON THE "DECLINE" OR "I DO NOT ACCEPT"

BUTTON BELOW (OR TYPE "N" OR "NO" IF YOU ARE INSTEAD ASKED FOR A "Y OR N" RESPONSE) AND YOU MAY NOT

DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE. The "Effective Date" shall be deemed the date You click on the "Accept" button

below.

1. DEFINITIONS

1.1 "Actian Zen Edge Edition" means the Software designated as Actian Zen Edge Edition in an Order and that You have received from Actian

with this Agreement, including all applicable Updates.

1.2 "Client Software" means the Software You have received from Actian with this Agreement, including all Updates, that operates on a

computing Device and allows such Device to be incorporated into a Communications Network and access the Server Software through the

Communications Network.

1.3 "Communications Network" means a data communication system, which allows a number of independent Devices to communicate with

each other, including its internal bridges and the workstations physically attached to it.

1.4 "Concurrent User" means an end user authorized by You to access and use the Server Software or a non-human operated Device configured

by or for You to access and use the Server Software.

1.5 "Concurrent User License" means a type of license granted hereunder with respect to Server Edition, Workstation/Workgroup Edition, and

Actian Zen Edge Edition that is limited by Concurrent Users and otherwise subject to the terms and conditions of this Agreement, and which

may be referred to as a "Server Edition Concurrent User License," "Workstation/Workgroup License" or "Actian Zen Edge License," as

applicable. If You cannot accurately track the number of Concurrent Users accessing the applicable Server Software under a Concurrent User

License and maintain appropriate Records in accordance with Section 11.6 below, then You may not purchase a Concurrent User License.

1.6 "Data in Use" means the total size of data files authorized to be opened concurrently by Cloud Server Edition as specified in the license purchased by You.

1.7 "Device" means a single computing system, including but not limited to a virtual (or otherwise emulated) device.

1.8 "Documentation" means the user documentation supplied by Us with the Software.

1.9 "Internet" means the publicly accessible computer Communications Network for information distribution.

1.10 "Intranet" means a privately accessible Communications Network for information distribution within Your company, its subsidiaries or remote offices, and does not include connection to the Internet.

1.11 "Local Area Network" or "LAN" means privately accessible Communications Network for information distribution within Your company but does not include Your Intranet or the Internet.

1.12 "Multi-Server License" means a Server Edition Concurrent User License or Cloud Server Edition License granted hereunder which in addition authorizes installation and use of the Server Edition or Cloud Server Edition, as the case may be, on the number of Servers specified in the license purchased by You.

1.13 "Order" means a document typically titled "Order Confirmation" or "Software and Support Services Order," executed by the parties or is electronically provided to You by Us, that refers to this Agreement and describes in greater detail Your order-specific information and use restrictions including, but not limited to: Your billing information, lists of Products and Support Services ordered, permitted number of cores with which the Products can be used, and pricing. Such Order(s) is (are) hereby incorporated into this Agreement by reference.

1.14 "Products" means the machine-readable object code of the Client Software and Server Software specified in an Order, together with any Documentation and Updates thereto.

1.15 "Server" means a single computing system that runs the Server Software as either a standalone computing system or a system capable of operating remotely over a Communications Network, including but not limited to a primary network server, a fail over server, or a virtual (or otherwise emulated) server.

1.16 "Server Edition" means the Software designated as Zen Enterprise Server Edition in an Order and that You have received from Actian with this Agreement that operates on a Server which may be incorporated into a Communications Network, including all applicable Updates.

1.17 "Server Software" means the Actian Zen Edge Edition, Enterprise Server Edition, Cloud Server Edition, Workstation/Workgroup Edition, Core Edition and/or Actian Zen Community Edition You received from Actian with this Agreement, including all applicable Updates.

1.18 "Software" means all or any portion of the commercially and generally available proprietary object code software products of Actian referenced in this Agreement and any Updates that may be made available to You by Actian, in its discretion, during the term of this Agreement. The term "Software" shall not include any source code.

1.19 "Support Services" means support services for the Server Software and Client Software.

1.20 "Trial Software" means any Server Software downloaded or otherwise received from Actian for thirty (30) days from the date of delivery (or such longer period if agreed by the parties in an Order or other writing signed by the parties) for the purposes set forth in Section 2.4 below.

1.21 "Updates" means any patches, updates, or enhancements to the Server Software or Client Software provided to You at Our discretion.

1.22 "User Count" means the number of Concurrent Users specified for the license purchased by You that are authorized to simultaneously access and use the Server Edition, Workstation/Workgroup Edition or Actian Zen Edge Edition. Notwithstanding the number of Concurrent Users licensed hereunder, the number of Concurrent Users able to access a Server may be technically limited by the maximum number of

concurrent connections allowed by Your operating system.

1.23 "Cloud Server Edition" means the Software designated as Zen Cloud Server Edition in an Order and that You have received from Actian

with this Agreement that operates on a Server which may be incorporated into a Communications Network, including all applicable Updates.

1.24 "Cloud Server Edition Capacity-based License" means a type of license granted hereunder with respect to Cloud Server Edition which is

limited by Data in Use and may be used for as more particularly set forth in Section 2.1.c. below, and otherwise subject to the terms and

conditions of this Agreement.

1.25 "Warranty Period" means thirty (30) days from the date of initial delivery to You of the applicable Product (excluding Updates).

1.26 "Workstation/Workgroup Edition" means the Software designated as Zen Workstation/Workgroup Edition in an Order and that You have

received from Actian with this Agreement, including all applicable Updates.

1.27 "Core Edition" means the Software that is designated as Core Edition software in an Order and that You have received from Actian with

this Agreement, including all applicable Updates.

1.28 "Actian Zen Community Edition" means the Software designated as Actian Zen Community Edition that is for the Linux platform and

downloaded or otherwise received from Actian for Your internal business purposes as set forth in Section 2.5 below, including all applicable

Updates.

2. LICENSE

2.1 License Grant.

a. Server Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly

purchased a license to the Server Edition, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use

the Server Edition on a single Server; (ii) use the Client Software and Documentation in connection with Your use of the Server Edition; and

(iii) with respect to a Server Edition Concurrent User License, permit a total number of Concurrent Users that is not greater than the User Count to simultaneously access and use the Server Edition. Under Server Edition Concurrent User Licenses, You may use the Server Edition solely for Your internal business purposes. If You cannot accurately track the number of Concurrent Users accessing the Server Edition under the Concurrent User License and maintain appropriate Records in accordance with Section 11.6 below, then You must purchase a Cloud Server Edition License.

b. Workstation/Workgroup Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly purchased a license to the Workstation/Workgroup Edition, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use the Workstation/Workgroup Edition on a single Server; (ii) use the Client Software and Documentation in connection with Your use of the Workstation/Workgroup Edition; and (iii) with respect to Workstation/Workgroup Edition Concurrent User License, permit a total number of Concurrent Users that is not greater than a User Count of five (5) to simultaneously access and use the Workstation/Workgroup Edition. Under Workstation/Workgroup Edition Concurrent User Licenses, You may use the Workstation/Workgroup Edition solely for Your internal business purposes. If You cannot accurately track the number of Concurrent Users accessing the Workstation/Workgroup Edition under the Concurrent User License and maintain appropriate Records in accordance with Section 11.6 below, then You must purchase a Cloud Server Edition License.

c. Cloud Server Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly purchased a license to the Cloud Server Edition, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use the Cloud Server Edition on the number of Servers purchased under a Cloud Server Edition Multi-Server License; or

if a Cloud Server Edition Multi-Server License is not purchased, on a single Server, and in any event subject to the total Data in Use purchased pursuant to a Capacity-based License; and (ii) use the Client Software and Documentation in connection with Your use of the Cloud Server Edition. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, there are no restrictions on use of the Cloud Server Edition as a "software as a service", in an application service provider environment, and/or on the Internet or Intranet or by multiplexing (as defined below).

d. Actian Zen Edge Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly purchased a license to the Actian Zen Edge Edition, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use the Actian Zen Edge Edition on a single Server; (ii) use the Client Software and Documentation in connection with Your use of the Actian Zen Edge Edition; and (iii) with respect to a Actian Zen Edge Edition Concurrent User License, permit a total number of Concurrent Users that is not greater than the User Count to simultaneously access and use the Actian Zen Edge Edition. Under Actian Zen Edge Edition Concurrent User Licenses, You may use the Actian Zen Edge Edition solely for Your internal business purposes. If You cannot accurately track the number of Concurrent Users accessing the Actian Zen Edge Edition under the Concurrent User License and maintain appropriate Records in accordance with Section 11.6 below, then You must purchase a Cloud Server Edition License.

e. Client Software License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly purchased a license to the Client Software, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to (i) use and reproduce the Client Software on one or more Devices solely for the purpose of accessing and using the Server Software; and (ii) use the Documentation in connection with Your use of the Client Software.

f. Insurance Software License Grant. If You have properly licensed the Server Edition and/or the Cloud Server Edition and if the Server

running such software has failed, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to no more than

three (3) limited consecutive terms of up to seven (7) consecutive days per term to use a replacement copy of such software provided by Actian

(the "Insurance Software") in accordance with the applicable licenses granted herein. The Insurance Software contains a limiting device that

will render it inoperable after the applicable term has expired.

g. Developer Program License Grant. If You have properly purchased a Developer Program License to the Server Software, Actian grants to

You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to use the Server Software solely to develop applications for use

with the Actian Zen engine. The Developer License contains a limiting device that will render it inoperable one year after it is created (not

after install). If You only have a Developer License, You may not use the Server Software for production or commercial purposes under such

license.

h. Core Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You have properly

purchased a license to the Core Edition software, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable right to

(i) use and reproduce the Core Edition Software on one or more Devices solely for the purpose of accessing and using the Core Edition

Software; and (ii) use the Documentation in connection with Your use of the Core Edition Software.

2.2. Multiplexing. If You use hardware or software to pool connections, reroute information, and reduce the number of Devices, Servers or

users that directly access or use the Server Software, or reduce the number of Devices, Servers or users the Server Software directly manages

(sometimes referred to as "multiplexing" or "pooling"), then You are required to purchase the Cloud Server Edition Capacity-based License.

2.3 License Terms for Updates. Any Updates made available to You by Actian shall be considered part of the Server Software or Client

Software, as applicable, and conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement. Additional license terms may

accompany Updates. By installing, copying, or otherwise using any Update, You agree to be bound by the terms accompanying each such

Update. If You do not agree to the additional license terms accompanying such Updates, do not install, copy, or otherwise use such Updates.

2.4 Trial Software. "Trial Software" is Server Software that is licensed to You for the purpose of internal evaluation and testing of the Server

Software only. You may not distribute or deploy such Trial Software outside Your testing environment. Notwithstanding anything to the

contrary herein, neither Actian nor its suppliers will be liable for any damages whatsoever relating to Your use of such Trial Software. In no

event shall You use the Trial Software for development, production or commercial purposes. Notwithstanding Section 8 below, the Trial

Software is provided to You on an AS IS basis, and Actian hereby disclaims all warranties and conditions, whether express, implied or

statutory, including the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. The Trial Software

may be designated by Actian as pre-release or beta software, may contain faults, and Actian is under no obligation to make pre-release or beta

software commercially available at any time.

2.5 Actian Zen Community Edition License Grant. Conditioned on Your compliance with the terms and conditions of this Agreement, if You

have properly received the Actian Zen Edition Software, Actian grants to You a nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable and revocable

right to use the Actian Zen Edition Software that is limited to a single user for Your internal business purposes. Notwithstanding Section 8

below, the Actian Zen Community Edition is provided to You on an AS IS basis, and Actian hereby disclaims all warranties and conditions,

whether express, implied or statutory, including the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and noninfringement.

3. PRODUCT OWNERSHIP.

The copies of Products provided hereunder are licensed, not sold, and all intellectual property rights and title to the Products (including Server

Software, Client Software and Documentation) shall remain with Us and Our suppliers and no interest or ownership therein is conveyed to

You. No right to create a copyrightable work, whether joint or unitary, is granted or implied; this includes works that modify (even for

purposes of error correction), adapt, or translate the Product or create derivative works, compilations, or collective works therefrom. You shall

not attempt to circumvent any user limits or other license, timing or use restrictions that are built in to the Products. Certain items of software

code provided along with the Products are subject to "open source" licenses ("Third Party Code") provided with the Products. The Third Party

Code is not subject to the terms and conditions of this Agreement, except for Sections 8 and 9 of this Agreement. Nothing in this Agreement

limits Customer's rights under, or grants Customer rights that supersede the terms and conditions of any applicable license for the Third Party

Code, including any rights to copy, modify or distribute Third Party Code under the applicable license. You are hereby notified that the

Products may contain time-out devices, counter devices, and/or other devices intended to ensure the limits of a particular license will not be

exceeded ("Limiting Devices"). If the Products do contain Limiting Devices, We shall ensure that You receive any keys or other materials

necessary to use the Products to the limits of Your license. You will not remove or in any manner alter or obscure the copyright, trademark, and

other proprietary rights notices of Actian and its licensors appearing on the Server Software or documentation. You will have no right to

register or seek to register any of Actian's or its licensors' trademarks, service marks, or trade names, or add any other notices or markings to

the Server Software, Client Software or Documentation.

4. RESTRICTIONS

4.1 No Rental, No Commercial Hosting; Other Limitations. Except as expressly authorized in this Agreement, You will not use, rent, lease, sublicense, distribute, transfer, copy, reproduce, display, modify, create derivative works of, time share or dispose of the Software or Documentation or any part thereof. You may use the Software and documentation solely for Your internal business purposes in accordance with the Documentation.

4.2 Except with the express written consent of Actian, or as expressly permitted in Section 2 with respect to Cloud Server Edition, You may not use the Server Software (1) for multiplexing or (2) to permit third-party access to or use of the Server Software or Client Software, or use, access, or allow access to the Server Software or Client Software in any way to benefit third parties, including, but not limited to operating the Server Edition in a service bureau, SaaS, ASP, or other similar hosted environment or (3) to use a Server Software or Client Software to provide or operate hosting or Application Service Provider (ASP) services, Software as a Service, service bureau, marketing, training, outsourcing services, or consulting services, or any other commercial service related to the Server Edition. If You received this Server Software or Client Software bundled with or embedded with any other software application (e.g., from an Authorized Reseller or OEM of Actian), You may only use the Server Software or Client Software with such software application.

4.3 Protection of Software. You will take all reasonable steps to protect the Software and Documentation from unauthorized copying or use.

The Server Software and Client Software source code represents and embodies trade secrets of Actian or its licensors. The source code and embodied trade secrets are not licensed to You and any modification or addition thereto, or deletion therefrom is strictly prohibited. You will not disassemble, decompile, or otherwise reverse engineer the Server Software or Client Software, except and only to the extent that applicable

law expressly permits such actions, despite this limitation. You may not develop software using any components within the Server Software or Client Software.

5. AUTHORIZATION; VALIDATION. If applicable, in order to use the Server Software, You will need to obtain authorization to use the

Server Software. "Authorization" associates the use of the Server Software with a specific Server. After Authorization, Actian may verify that

use of the Server Software has been authorized and that the Server Software is properly licensed ("Validation"). Validation may re-occur on

a periodic basis, when the Server Software is restarted and may also occur during Server Software installation, un-installation, updates and

license management activities. In most instances where Actian is unable to validate the Server Software, You will have notice (via an alert or

log in the Server Software) before any such suspension or termination in order to permit You to obtain a valid license for the Server Software.

Failure by Actian to suspend or terminate Your use of the Server Software despite having an invalid license does not constitute a waiver by

Actian of any rights or remedies Actian may have for Your unauthorized use of the Server Software. In the event You uninstall the Server

Software and reinstall on a different Server during the transfer itself or during a subsequent upgrade process You may be required to

repeat on-line Authorization and/or Validation of Your Server Software. For purposes of clarification, except as may be permitted

pursuant to a Multi-Server License, You may not copy the Server Software and install such additional copy on a Server without the

payment of additional license fees. During Authorization and any subsequent Validation, the Server Software will send information about the

Server Software and Server to Actian. The information sent to Actian includes, but is not limited to, (i) product authorization key, (ii)

information derived from the hardware configuration of the Server, such as host name, hard drive serial number, NIC card MAC addresses,

BIOS firmware, CPU type and OS type, and (iii) information about existing or past Actian installations and items of a similar nature. For more

information about what is sent during Server Software authorization and validation, see <http://www.Action.com/database>. By using the Server

Software and Documentation, You consent to the transmission of this information during Server Software Authorization and/or Validation.

6. SUPPORT AND ADDITIONAL SERVICES.

6.1 Support Services. The details of the Support Services can be found at <http://supportservices.action.com/support-services/support#policy>. We

may suspend or terminate Support Services for all Product(s) in the event that You do not pay fees for Support Services when due. If You

purchase Support Services for a Product, then You shall purchase Support Services for all licenses and copies of such Product. You may not

use or access support services (i) for a software product not covered in a then-current Order, or (ii) for a Product not covered by a then-current

paid Actian support plan. You may not use or access support services for the benefit of a third party, or provide access to or permit use of

support services by a third party.

6.2 Additional Services. Consulting services or training may be obtained by You on an as-available basis and at mutually agreed rates in

accordance with a separate agreement. Should We agree to provide consulting services, the payment of the Product license and Support

Services fees under this Agreement shall not be contingent under any circumstances upon the performance of any such services including

installation and implementation services.

6.3 Availability. There are no support services available from Actian for the Actian Zen Community Edition or Trial Software.

7. FEES; TAXES; PAYMENT TERMS; PURCHASE ORDERS; SHIPPING.

7.1 Fees. Fees or other charges shall be as specified in an Order. All amounts payable under this Agreement shall be payable in advance, and

shall be non-refundable and not subject to set off or deduction by You. In the event that You wish to renew the subscription of a Product, the applicable price shall be that stated within the then-current Action price list, unless otherwise agreed between the parties.

7.2 Taxes. Our fees are exclusive of, and You are responsible for, duties and taxes (other than taxes on Our income).

7.3 Invoicing and Payment. All payments of fees and charges under this Agreement shall be made in U.S. dollars in advance or within thirty

(30) days of the date of the applicable invoice sent to You by Us. Any amount payable by You to Us hereunder which is past due may be

subject to a late payment charge equal to one and a half percent (1.5%) per month, or the highest rate permitted by law, whichever is less. The

receipt or request for payment of such amounts shall not prejudice Our rights with respect to Your failure to pay on the due date.

7.4 Orders and Shipping. We have no obligation to accept Purchase Orders, including without limitation Purchase Orders for renewal of

Support Services. Any fulfillment of Purchase Orders shall be solely in accordance with the terms of this Agreement and We expressly reject

any conflicting terms and conditions in Your Purchase Order. Products and Documentation are shipped FOB origin, Our site. Delivery will be

by electronic or physical means, at Our election, and all Products shall be deemed accepted by You immediately upon the earlier of download

or receipt from Us.

8. LIMITED WARRANTY

8.1 We warrant that, during the Warranty Period, the Products (excluding Updates) will operate substantially in conformity with the applicable

Documentation. Updates are not included within the definition of Products for the purposes of any Warranty or Warranty Period.

8.2 Within the Warranty Period, if You detect a defect in a Product's physical media, You may return the defective media to Us and We will replace it free of charge.

8.3 EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED IN THIS SECTION 8 AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS," AND WE, AND OUR SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY OR SUITABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. WE DO NOT WARRANT THAT ANY SOFTWARE WILL BE PROVIDED ERROR FREE, WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR THAT ANY SOFTWARE WILL FULFILL YOUR REQUIREMENTS. TO THE EXTENT THAT LICENSOR CANNOT DISCLAIM ANY SUCH WARRANTY AS A MATTER OF APPLICABLE LAW, THE SCOPE AND DURATION OF SUCH WARRANTY WILL BE THE MINIMUM REQUIRED UNDER SUCH LAW.

9. LIMITATION OF LIABILITY

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event will We or Our Suppliers be liable to You or any third party for any indirect, special, incidental, consequential or punitive damages arising out of or related to this Agreement, including without limitation, any lost profits or revenues, loss or inaccuracy of any data, or cost of substitute goods, regardless of the theory of liability (including negligence) and even if We have been advised of the possibility of such damages. We and Our suppliers' aggregate liability to You or any third party for any cause whatsoever shall not exceed the total fees paid by You to Us under this Agreement during the 12 months preceding the date that the claim arose. In no event shall You raise any claim under this Agreement more than 2 years after (i) the discovery of the circumstances giving rise to such claim; or (ii) the effective date of the termination of this Agreement. The limitations in this Section shall apply even if any remedy fails of

its essential purpose. Nothing in this Agreement shall exclude or limit either party's liability for death or personal injury caused by that party's negligent act or omission or by willful default.

10. TERM AND TERMINATION. This Agreement is effective from the date You download or install the Server Software and will remain

in force until terminated. The term of this Agreement with respect to Trial Software is governed by the key delivered with the Trial Software at

the time of download. However, in no event will the term of the license for Trial Software be more than thirty (30) days from the date of

installation without express written approval from Actian. You may terminate this Agreement at any time by destroying the Documentation,

Client Software and the Server Software together with all copies and adaptations thereof. This Agreement will terminate immediately without

notice from Actian if You fail to comply with any terms of this Agreement. Upon termination of this Agreement by Actian, You will return the

media on which You received the Server Software, if any, You will destroy all other copies of the Server Software and Documentation, and

upon request, You will certify such destruction to Actian. Sections 1, 3, 4, 7, 8.3, 9, 10 and 11 of this Agreement will survive any termination

or expiration of the Agreement.

11. GENERAL CONDITIONS

11.1 Confidential Information. Each party receiving Confidential Information ("Recipient") shall retain in confidence and require its

employees, agents, and contractors to retain in confidence all Confidential Information of the other party ("Discloser"). "Confidential

Information" means (i) for Us: the terms and conditions of this Agreement, all financial terms and conditions contained in Our quotation, and

the Products as well as results of any Product benchmark or similar tests (whether performed by Us, You, or any third party); and (ii) for either

party: any information, in written or other tangible form, which has been conspicuously marked by Discloser as "confidential" or "proprietary"

or if not so marked, if it should reasonably be regarded as confidential due to the nature of the information being disclosed. Recipient shall protect Discloser's Confidential Information in the same manner Recipient protects its own Confidential Information of similar importance, but in no event with less than reasonable care. Confidential Information shall remain the sole property of the Discloser and shall not be disclosed to any third party (except, solely to employees, attorneys, consultants, and subsidiaries, who need to know and are bound by a written agreement with Recipient to maintain the confidentiality of such Confidential Information in a manner consistent with this Agreement) or used except as permitted under this Agreement. Confidential Information shall not include any information that: (i) is or becomes publicly known without the Recipient's breach of any obligations owed to the Discloser; (ii) is rightfully disclosed to the Recipient from a source other than the Discloser without a breach of an obligation of confidentiality; or (iii) is independently developed by the Recipient without any access to the Discloser's Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, We may disclose that You are Our customer. In addition, either party may disclose information in compliance with applicable law or a court order, provided the Discloser is given reasonably prompt notice thereof and the Recipient provides cooperation and assistance in any attempt to prevent or limit such disclosure. The obligations set forth herein with respect to Confidential Information shall continue in full force and effect for a period of three (3) years after the date of termination of this Agreement.

11.2 Relationship of the Parties. This Agreement is not intended to and shall not create a relationship such as a partnership, franchise, joint venture, fiduciary, agency or employment relationship. Neither party may act in a manner that expresses or implies a relationship other than that of independent contractor, nor bind the other party.

11.3 Governing Law and Venue. Any action related to this Agreement shall be governed by California law and controlling U.S. federal law,

and the choice of law rules of any jurisdiction shall not apply. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. All disputes arising out of or relating to this Agreement shall be brought exclusively in the federal courts located in the Northern District of California or the state courts located in Santa Clara County, California, and the parties agree to submit to the exclusive jurisdiction and venue of such courts. Notwithstanding the foregoing, a party may enforce any judgment rendered by such court in any court of competent jurisdiction, and Action may seek injunctive or other equitable relief in any jurisdiction in order to protect its intellectual property rights.

11.4 Assignment. Neither this Agreement nor any right, obligation, or Product licensed hereunder may be assigned by You without Our prior written consent. Any purported assignment, including in case of a merger, acquisition or change of control or purchase of more than fifty percent or more of Your assets in violation of the foregoing is void. Subject to the foregoing, the provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties, and their permitted successors and assigns.

11.5 Severability. If any provision of this Agreement is declared unlawful, void, or unenforceable, then that provision shall be limited to the extent enforceable, or otherwise severed, and will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions.

11.6 Audits. During the term of this Agreement and continuing until two years after termination or expiration, You shall keep and retain complete and accurate records regarding Your use of the Products.

i) Self-Audits. To help manage Your use of the Products and Your compliance with this Agreement, You agree to perform a self-audit upon 10 working days prior written notice from Us, on the self-audit form made available by Us. If Your self-audit form reveals a discrepancy that You have previously or are currently using more of Our products than You have valid Orders or licenses for, You must pay Us

the unpaid amounts at the same time as returning the self-audit form to Us. In the event that You are late in submitting a self-audit form We may delay accepting orders and/or suspend Support Services until We receive the self-audit form and We may instigate the Formal Audit process defined below.

ii) Formal Audits. We, or Our designated agent, may, upon five (5) working days' prior written notice to You, inspect any of Your facilities where Products are used and audit records for the purpose of confirming Your use of the Products and Your compliance with this Agreement. We may perform only one formal audit per twelve (12) month period unless a previous audit reveals a discrepancy. Our audit shall be performed at Our sole expense; provided however, that if, as a result of Our audit, it is determined that You have underpaid Us by more than 5% of the amount owed during the period audited, then You shall bear the reasonable cost of Our audit. In the event of any underpayment, You shall pay all past-due fees immediately in accordance with the terms of this Agreement. This section survives termination of this Agreement for two (2) years.

11.7 Product Export. Any person or entity exporting or re-exporting Products or services directly or indirectly and via any means, including electronic transfer, is wholly responsible for doing so in accordance with the U.S. Export Administration Regulations and the laws of host countries and You agree to comply strictly with all such laws and regulations. We assume no responsibility or liability for Your failure to obtain any necessary export approvals. Specifically, no Product or services may be exported to embargoed or otherwise restricted countries or end-users. This provision shall survive the expiration or earlier termination of this Agreement.

11.8 Force Majeure. Except with respect to the obligation to pay fees when due hereunder, neither party shall be deemed in default of this Agreement because of a delay or failure in performance of its obligation resulting from any cause beyond its reasonable control (a "Force

Majeure"), provided it gives reasonably prompt notice of the Force Majeure condition to the other party and uses reasonable efforts to mitigate the delay or failure.

11.9 Notices. Any notices required or permitted to be given hereunder shall be delivered by personal delivery, express courier, or recorded

delivery, postage prepaid, return receipt requested, to a party's address set forth in an Order, or if to You to Your headquarters or to Us to:

Action Corporation Attn: Legal Department, 2300 Geng Road, Suite 150, Palo Alto, CA 94303. A notice shall be deemed effective when

actually delivered. Either party may change its address for purposes of this Agreement by written notice given in accordance herewith.

11.10 Marketing. Except if required to do so by the Securities Exchange Commission, regulatory authority or similar body, neither party shall

provide copies of this Agreement or otherwise disclose its terms to any third party, without the prior written consent of the other, which consent

shall not be unreasonably withheld or delayed. The parties agree that within thirty (30) days of the Effective Date We may issue a press

announcement describing the relationship of the parties. You agree to allow Us to reference and identify You, and use Your logo in Our

advertising, sales promotion, press releases, public filings, website usage, and other publicity matters relating to the Products furnished and/or

the related Support Services performed pursuant to this Agreement, so long as such use is without any modification of Your name, mark, or

logo. You agree to act as a "Reference Account" for Us. In such cases where You have agreed to serve as a "Reference Account," We shall be

allowed to refer other customers, potential customers, press, analysts, etc., to Your executives, who are familiar with Your relationship with Us,

to act as a reference for Us.

11.11 U.S. Government End Users. The software is "commercial items" as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial

computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48

C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government end users acquire the software with only those rights set forth under this Agreement. Any technical data provided that is not covered by the above provisions shall be deemed "technical datacommercial items" pursuant to 48 C.F.R. 252.227.7015(a). Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of such technical data shall be governed by the terms of 48 C.F.R. 252.227.7015(b).

11.12 High Risk Activities. The Products are not fault-tolerant and not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the Product could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage ("High Risk Activities"). We and Our suppliers specifically disclaim any express or implied warranty of fitness for High Risk Activities.

11.13 Third Party Rights. Notwithstanding any other provision in this Agreement, nothing in this Agreement shall create or confer any rights or other benefits in favor of any person not a party hereto.

11.14 Injunctive Relief. You acknowledge that the Products contain Our and Our licensees' valuable trade secrets and proprietary information and that any actual or threatened disclosure or unauthorized use or distribution of the Products or Our or Our licensees' Confidential Information will constitute immediate and irreparable harm to Us for which monetary damages would be an inadequate remedy and entitle Us to immediate injunctive relief without the need to post a bond or show actual monetary damages.

11.15 Operating System. It is Your responsibility to fully comply with applicable license agreements for any operating systems or other software You may use with the Software.

11.16 English is the controlling language of this Agreement.

11.17 Integration and Amendment. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior or contemporaneous conditions, agreements, communications or representations, whether oral or written, relating to the subject matter hereof.

Neither party has relied on any statement or representation by an employee or agent of the other party in entering into this Agreement. Any additional or different terms in Your documents (including any terms contained on Purchase Orders) shall not apply and are hereby deemed to be material alterations and notice of objection to, and rejection of them is hereby given. Except as permitted herein, this Agreement may not be modified or any term or condition waived except in writing signed by a duly authorized representative of each party. No waiver of any breach of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of any prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provision hereof. Headings are for convenience only and shall not affect the interpretation of any provision hereunder.

Seriennummern an Benutzergruppen festlegen

An den Benutzergruppen können die zur Verwendung freigegebenen Seriennummern festgelegt werden. In der von dmc-ortim gelieferten Lizenzdatei, befinden sich alle von Ihnen erworbenen Seriennummern. Diese stehen im Normalfall (wenn keine Einschränkung vorgenommen wird) vollständig allen Gruppen und Benutzern zur Verfügung. An einer Benutzergruppe kann eine Auswahl getroffen werden, welche Seriennummern der Gruppe, ihren Untergruppen und allen Benutzern der Gruppe zur Verfügung gestellt werden.

Seriennummern können mehreren Benutzergruppen verwendet werden, d. h. es sind Überschneidungen möglich.

Die Verwaltung von Seriennummern ist selbst über die Benutzerverwaltung steuerbar. Damit können diese Verwaltungsfunktionen von besonderen Benutzern durchgeführt werden, ohne das die normalen Systemverwalter eine Änderungsmöglichkeit besitzen.


Seriennummern festlegen

Im Programmschutz *Softlock* werden die Lizenzen nach der Benutzeranmeldung zugeordnet. Lizenzen können an Benutzergruppen oder einzelne Benutzer gebunden werden.

Jede Lizenz ist mit einer bestimmten Modul-Konstellation verbunden. Die Zuordnung zwischen den Seriennummern und den Programmmodulen kann dem mitgelieferten Ausdruck der Lizenzdaten entnommen werden.

Nach der ersten Anmeldung im Programm müssen in der Benutzerverwaltung von ORTIMplan die Benutzergruppen und Benutzer eingerichtet werden. Anschließend müssen den Gruppen oder Benutzern Seriennummern zugeordnet werden.

Die Menüeinträge in der Benutzerverwaltung sind jeweils aktiv, wenn Benutzer oder Gruppen gewählt sind. Über den Eintrag *Seriennummer festlegen* kann einem Benutzer oder einer ganzen Gruppe eine Seriennummer (z. B. 700101) zugeordnet werden. Nach der Anmeldung in ORTIMplan wird für den Benutzer ein Programmschlüssel mit der zugeordneten Lizenz erzeugt.



Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Zuordnung von Seriennummern zu Benutzergruppen.

Name	Beschreibung	Typ	Rollen	Seriennummern	Datenzugriffe
> CAPP-Knowledge		Gruppe	CAPP-Knowledge	110001	alle
> Anwender		Gruppe	Anwender	110001	alle
> LDAP		Gruppe		alle	alle
Systemverwalter		Gruppe	Systemverwalter	110000	alle
> Service		Gruppe	Service	110099	alle

Mit dem erzeugten Schlüssel erfolgt dann der Anmeldeversuch beim Softlock. Ist dieser erfolgreich, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Hinweis: Wir empfehlen, für jede Seriennummer eine eigene Benutzergruppe anzulegen und die Seriennummer der Gruppe zuzuordnen. Alle Benutzer, die später der Gruppe zugeordnet werden, werden dann automatisch mit der zugeordneten Seriennummer beim Softlock angemeldet. Die Zuordnung einer Seriennummer zu einzelnen Benutzern sollten Sie nur in Ausnahmefällen verwenden.

7.1 Beschreibung der Steuerungsdatei für Installation und Deinstallation

Über die Steuerungsdatei SETUP.INI kann die Installation, das Update und die Deinstallation von ORTIMplan beeinflusst werden.

Die Datei muss sich im gleichen Verzeichnis befinden wie das Installation- oder Updateprogramm, damit sie gelesen und verwendet wird. Normalerweise ist die Steuerungsdatei nicht vorhanden. In diesem Fall werden die unten beschriebenen Vorgabewerte verwendet.

Setup

Silent

Beschreibung	Steuert den Arbeitsmodus des Installationsprogramms. Im Silent-Modus läuft das Installationsprogramm ab, ohne dass ein Programmfenster geöffnet wird. Alle Einstellungen werden aus der Steuerungsdatei gelesen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	0

Client

Beschreibung	Steuert den Arbeitsmodus des Installationsprogramms. Im Client-Modus wird nur der lokalen PC (Client) eingerichtet. Es werden z. B. die Programmverküpfungen angelegt und ggf. ein Datenbank-Client installiert.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	0 (das Programm wird auf dem PC installiert, auf dem das Installationsprogramm ausgeführt wird)

License

Path

Beschreibung	Vollständiger Pfad der Lizenz-Zip-Datei (z. B. ortimplan-license-xxx.zip), die Sie von dmc-ortim erhalten haben.
Mögliche Werte	Ein gültiger Dateiname
Vorgabe	leer (keine Lizenz angegeben)

Pages

Data

Beschreibung	Bestimmt, ob die Seite zur Festlegung des Datenverzeichnisses angezeigt werden soll. Wenn die Seite nicht geöffnet wird, wird das Datenverzeichnis nicht gesetzt und ist dann gleich dem Programmverzeichnis.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

AppData

Beschreibung	Bestimmt, ob die Seite zur Festlegung des Anwendungsdatenverzeichnisses angezeigt werden soll. Wenn die Seite nicht geöffnet wird, wird das Anwendungsdatenverzeichnis des angemeldeten PC-Benutzers verwendet.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Settings

Beschreibung	Seite zum Festlegen des Einstellungsbereichs, in dem die Arbeitsplatz Einstellungen in der Registrierungsdatenbank auf dem PC gespeichert werden.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Shortcuts

Beschreibung	Seite zum Festlegen der Verknüpfungen im Startmenü oder auf dem Desktop.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

AccessControl

Beschreibung	Seite zum Festlegen der Berechtigungsgruppe, die für die Zen-Einstellungen, das Zen-Arbeitsverzeichnis und das Anwendungsdatenverzeichnis gesetzt werden.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

SoftwareUpdate

Beschreibung	Seite zum Festlegen der Einstellungen für das Softwareupdate.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

PSQL

Beschreibung	Seite zum Festlegen der Einstellungen für die Installation der Zen-Workgroup.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

LanguagePacks

Beschreibung	Seite zum Festlegen der zu installierenden Sprachpakete. Die Installationsdatei für das entsprechende Sprachpaket muss in dem Verzeichnis vorhanden sein, in dem sich die Datei Setup.exe befindet.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Service

LogonCode

Beschreibung	Anmeldecode, wenn ORTIMplan als PC-Dienst gestartet wird.
Mögliche Werte	Ein gültiger Anmeldecode. Der Benutzer muss in ORTIMplan angelegt werden, bevor der Anmeldecode erzeugt und der Dienst gestartet wird.
Vorgabe	keine Der LogonCode wird verwendet, wenn der ORTIMplan-Dienst installiert wird. In älteren Versionen wurde Username und Password verwendet.

Language

Beschreibung	Bestimmt, welche Programmsprache verwendet werden soll, wenn ORTIMplan als PC-Dienst gestartet wird.
Mögliche Werte	Eine gültige, installierte Programmsprache. Bitte achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
Vorgabe	keine

ProgramDir

Path

Beschreibung	Pfad des Programmverzeichnis (z. B. C:\Programme\ORTIM\ORTIMplan)
Mögliche Werte	Ein gültiges Verzeichnis
Vorgabe	%PROGRAMFILES%\ORTIM\ORTIMplan

Validate

Beschreibung	Bestimmt, ob das angegebene Programmverzeichnis auf Gültigkeit überprüft wird. Wenn die Prüfung eingeschaltet ist und das angegebene Verzeichnis nicht vorhanden ist, wird die Vorgabe verwendet.
--------------	---

Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Create

Muss nicht explizit angegeben werden: das Programmverzeichnis wird immer automatisch angelegt.

DataDir

Path

Beschreibung	Pfad des Datenverzeichnis (z. B. C:\Users\Public\Documents\ORTIMplan). Das Verzeichnis muss für alle ORTIMplan-Anwender im Netzwerk zugänglich sein. Alle Anwender benötigen Schreibrechte auf dem Datenverzeichnis.
Mögliche Werte	Ein gültiges Verzeichnis
Vorgabe	%APDDATA%\ORTIM\ORTIMplan

Validate

Beschreibung	Bestimmt, ob das angegebene Datenverzeichnis auf Gültigkeit überprüft wird. Wenn die Prüfung eingeschaltet ist und das angegebene Verzeichnis nicht vorhanden ist, wird die Vorgabe verwendet.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Create

Beschreibung	Bestimmt, ob das Datenverzeichnis angelegt werden soll.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Grant

Beschreibung	Bestimmt, ob dem Datenverzeichnis Schreibrechte zugeordnet werden sollen. Wenn die Rechtevergabe im Installationsprogramm abgeschaltet ist, müssen die Schreibrechte manuell vergeben werden. Alle Benutzer müssen Schreibrechte auf dem Datenverzeichnis besitzen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Components

Program

Beschreibung	Programmdateien installieren.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

PSQL

Beschreibung	Die Datenbank Zen Workgroup wird installiert (wenn verfügbar) oder nicht. Die Installation der Datenbank muss sich in einem Unterverzeichnis PSQL des Verzeichnisses befinden, in dem sich das Installationsprogramm befindet.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

LanguagePacks

Deutsch | English

Beschreibung	Gibt an, ob die entsprechende Sprache installiert wird oder nicht. Voraussetzung ist, dass die Installationsdatei für das Sprachpaket in dem Verzeichnis vorhanden ist, in dem sich die Datei Setup.exe befindet.
Mögliche Werte	0 oder 1

Vorgabe 1

Update

Beschreibung Bestimmt, ob beim Update ein Sprachpaket automatisch mit installiert wird. Voraussetzung für die automatische Installation eines Sprachpakets ist, dass die Installationsdatei für das Sprachpaket (z. B. SetupDeutsch.exe) im gleichen Verzeichnis liegt, wie das Updateprogramm.

Mögliche Werte 0 oder 1

Vorgabe 1

Language

Default

Beschreibung Legt die Vorgabesprache für den ersten Programmstart fest.

Mögliche Werte Eine gültige, installierte Programmsprache. Bitte achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.

Vorgabe keine

AppDataDirectory

Path

Beschreibung Pfad des Anwendungsdatenverzeichnis, in dem Dateien einer Programmsitzung abgelegt werden.

Mögliche Werte Ein gültiges Verzeichnis

Vorgabe %APPDATA%\ORTIM

SettingsKey

Key

Beschreibung Einstellungsbereich (z. B. ORTIMplan 8.7.1) unter dem die Arbeitsplatz Einstellungen in der Registrierungsdatenbank auf dem PC abgelegt werden.

Mögliche Werte	Ein gültiges Verzeichnis
Vorgabe	ORTIMplan

Rights

AccessControlGroup

Beschreibung	Berechtigungsgruppe, die für die Zen-Einstellungen, das Zen-Arbeitsverzeichnis und das Anwendungsdatenverzeichnis gesetzt wird.
Mögliche Werte	Everyone, User, None
Vorgabe	Everyone

Shortcuts

Instructions

Beschreibung	Installationsanleitung im Startmenü anzeigen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Manuals

Beschreibung	Handbücher im Startmenü anzeigen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

IconName

Beschreibung	Bezeichnung des Programmsymbols im Startmenü oder auf dem Desktop.
Mögliche Werte	Eine beliebige Bezeichnung
Vorgabe	Der Programmname

Startmenulcons

Beschreibung	Verknüpfungen im Startmenü einrichten. Auf einer weiteren Seite kann das Startmenü festgelegt werden.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Desktoplcon

Beschreibung	Verknüpfung auf dem Desktop einrichten.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Hinweis: Die Verknüpfungen im Startmenü und auf dem Desktop werden für alle PC-Benutzer angelegt.

Die Verknüpfung in der Schnellstartleiste kann aufgrund von PC-Restriktionen nur für den aktuellen Benutzer eingerichtet werden. Wenn ORTIMplan von einem Administrator installiert wird, und das Programm später von anderen PC-Benutzern verwendet wird, ist das Symbol in der Schnellstartleiste nicht verfügbar.

SoftwareUpdate

Activate

Beschreibung	Setzt Einstellungen für das automatische Software Update.
Mögliche Werte	0 (ausschalten), 1 (einschalten), -1 (beim ersten Programmstart festlegen)
Vorgabe	-1

PSQL

Engine

Beschreibung	Bestimmt die zu verwendende Zen-Variante.
--------------	---

Mögliche Werte	Client , Workgroup oder Server. Workgroup und Server benötigen eine Lizenz.
----------------	---

Vorgabe	Workgroup
---------	-----------

Version

Beschreibung	Bestimmt die zu verwendende Zen Workgroup-Version.
--------------	--

Mögliche Werte	13, 14 oder 15. Version 14 ist in die Installation eingebunden. Alle anderen Versionen werden aus dem Internet geladen.
----------------	---

Vorgabe	leer (es wird die eingebundene Version verwendet)
---------	---

Service

Beschreibung	Bestimmt den Installationsmodus der Zen Workgroup.
--------------	--

Mögliche Werte	0 (als Anwendung installieren), 1 (als Windows-Dienst installieren)
----------------	--

Vorgabe	0
---------	---

Autostart

Beschreibung	Nur gültig für die separate Zen Workgroup-Installation.
--------------	---

Mögliche Werte	0 oder leer (führt die Vollinstallation mit allen Auswahlmöglichkeiten - Verzeichnisse, Komponenten - durch), 1 (führt die Installation mit vorgegeben Einstellungen durch).
----------------	---

Vorgabe	leer
---------	------

Uninstall

Silent

Beschreibung	Steuert den Arbeitsmodus des Deinstallationsprogramms. Im Silent-Modus läuft das Deinstallationsprogramm ab, ohne dass ein Programmfenster geöffnet wird. Alle Einstellungen werden aus dem Abschnitt <i>Uninstall</i> der Steuerungsdatei gelesen.
--------------	---

Mögliche Werte	0 oder 1
----------------	----------

Vorgabe	0
---------	---

Settings

Beschreibung	Einstellungen entfernen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	1

Data

Beschreibung	Programmdaten (z. B. Benutzerverwaltung, Formulare, Aufgaben, Journal, Anwendungsdatenbanken) entfernen.
Mögliche Werte	0 oder 1
Vorgabe	0

Systemvariablen

Die Systemvariablen können in den Pfadangaben für *ProgramDir*, *DataDir*, *BtrieveDir* und *AppDataDir* verwendet werden.

%PROGRAMFILES%

Die Variable wird ersetzt durch das auf dem PC eingestellte Programme-Verzeichnis (z. B. C:\Program Files).

%SYSTEMROOT%

Die Variable wird ersetzt durch das auf dem PC eingestellte Windows-Verzeichnis (z. B. C:\WINDOWS).

%PROGRAMDIR%

Die Variable wird ersetzt durch den aktuellen Wert für das Programmverzeichnis.

%APPDATA%

Die Variable wird ersetzt durch den aktuellen Wert für das Anwendungsdatenverzeichnis für alle Benutzer.

%HOSTNAME% und %COMPUTERNAME%

Die Variable wird ersetzt durch den PC-Namen des PCs, auf dem das Installationsprogramm gestartet wird. Damit können Pfade erstellt werden, die ohne Änderung für Installationen auf verschiedenen Systemen einsetzbar sind.

Beispiel:

\\%HOSTNAME%\ProgramFiles\ORTIM\ORTIMplan
wird bei Ausführung ersetzt durch z. B.
\\ORTIMServer\ProgramFiles\ORTIM\ORTIMplan\

Rückgabewerte des Installations- und Deinstallationsprogramms

Das Installations- und Deinstallationsprogramm liefert die folgenden Rückgabewerte beim Ausführen auf einer Systemkonsole oder in einem Befehlsskript.

- | | |
|---|--|
| 0 | Normales Beenden (keine Fehler aufgetreten). |
| 1 | Abbruch durch Benutzer (<i>Abbrechen</i> -Schaltfläche betätigt). |
| 2 | Abbruch durch Skriptverarbeitung (Fehler der Ausführung). |

Beispiel

```
; Contents: This file controls the behavior of installers and
uninstallers.
; Files: Setup.exe, SetupDeutsch.exe, SetupEnglish.exe,
; SetupClient.exe, Update.exe.
; Description: The file is searched in the directory where the
installer
; or uninstaller is located.

; =====
; ===== Errorlevel =====
; =====
; 0 - Normal execution (no error)
; 1 - Installation aborted by user (cancel button)
; 2 - Installation aborted by script

; =====
; ===== Installer =====
; =====

; Default: Silent=0
[Setup]
Silent=0

; Default: alle 1
[Pages]
ExpertMode=1
Data=1
Btrieve=1
AppData=1
Settings=1
Shortcuts=1
AccessControl=1
LanguagePacks=1
SoftwareUpdate=1
PSQL=1

; Default: keine Vorgabewerte vorhanden
; Die hier aufgeführten Werte sind Beispielwerte
[Service]
LogonCode=12345678
Username=service
Password=service
Language=Deutsch

; Default:%PROGRAMFILES%\ORTIM\ORTIMplan, Validate=1
[ProgramDir]
Path=D:\ProgramFiles\ORTIM\ORTIMplan
Validate=0

; Default: alle 1
[DataDir]
```

```

Path=D:\ProgramData\ORTIM\ORTIMplan
Validate=0
Create=1
Grant=1

; Default: %APPDATA%\Pervasive Software\PSQL\Transaction Logs,
Validate=1, Create=1, Grant=1
[BtrieveDir]
Path=%APPDATA%\Pervasive Software\PSQL\Transaction Logs
Validate=0
Create=1
Grant=1

; Default: alle 1
[Components]
Program=1
BtrieveFiles=1
BtrieveSettings=1

; Default: alle 1
[LanguagePacks]
Deutsch=1
English=0
Update=1

; Default: keine
[Language]
Default=Deutsch

; Default: %APPDATA%\ORTIM
[AppDataDorectory]
Path=%APPDATA%\ORTIM\ORTIMplan

; Default: ORTIMplan
[SettingsKey]
Key=ORTIMplan 5.0

; Deaful: Everyone
[Rights]
AccessControlGroup=None

; Default: Instructions=1, Manuals=1,
; StartmenuIcons=1, DesktopIcon=1
[Shortcuts]
Instructions=0
Manuals=1
StartmenuIcons=1
DesktopIcon=1
QuickLaunchIcon=0

; Default: wird über das Installationsprogramm gesetzt
; 1=einschalten, 0=ausschalten, -1=beim ersten Programmstart fragen
[SoftwareUpdate]

```

```

Activate=-1

; PSQL-Workgroup als Anwendung installieren
; Service: 0=Anwendung, 1=Dienst, Default=0
[PSQL]
Service=0

; =====
; ===== Uninstaller =====
; =====
; Section: Uninstaller behavior and components.
; Default: Silent=0, Settings=1, Data=0.
; Silent: Run the uninstaller in silent mode.
; Settings: Uninstall the program settings from the registry.
; Data: Uninstall the data created or modified by the program.
[Uninstall]
Silent=0
Settings=1
Data=0

```

7.2 Steuerungsdatei für Programm

Über die Steuerungsdatei CONTROL.INI kann das Verhalten des Programms beeinflusst werden.

Directory

AppData

AppData=CurrentUser | AllUsers | Personal | Windows | User | Custom

Path

wenn AppData=Custom, muss hier das Verzeichnis eingetragen werden

User

Path

wenn AppData=User, muss hier das Verzeichnis eingetragen werden

AppDataDirectory

Path

gültiges Verzeichnis oder Verzeichnis relativ zu Variable %APPDATA%.

Hinweis: Verwenden Sie hier keine Verzeichnisse oder Verzeichnisvariablen, die auf ein zentrales Netzverzeichnis verweisen (z. B. %PROGRAMDATA%).

Settings

Key

ORTIMuser | User | Custom

Custom

wenn Key=Custom, muss hier ein beliebiger Wert eingetragen werden

User

Key

wenn Key= User, wird im Abschnitt {User} der Wert des Schlüssels {Key} verwendet

UserManager

MinPwdLength

Anzahl Zeichen.

Die Vorgabe ist 0, d. h. Sie können auch ohne Passwort arbeiten.

Logging

License timer

Schaltet die Protokollierung des Zeitgebers für die Lizenzprüfung ein.

Mögliche Werte: 0 oder 1, Vorgabe ist 0.

Shutdown procedure

Schaltet die Protokollierung für die Programm-Beenden-Prozedur ein.

Mögliche Werte: 0 oder 1, Vorgabe ist 0.

Language

Default

Legt die Vorgabesprache für den ersten Programmstart fest.

Mögliche Werte: Eine gültige, installierte Programmsprache. Bitte achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.

Dieser Eintrag kann auch durch das Installationsprogramm gesetzt werden (siehe oben, Steuerungsdatei für die Installation).

OpenSSL

Version

Legt die verwendete Version der OpenSSL-Bibliotheken fest. Sie sollten die Version nur nach Rücksprache mit dmc-ortim auf von 3 auf 1 ändern.

Mögliche Werte: 1 oder 3, Vorgabe ist 3.

ImageLibrary

Cache

Legt fest, ob die Programmbibliotheken ortim32.dll und office.dll, die im Programm verwendeten Bilder, Symbole und Icons beinhalten, bei einer Installation auf einem Netzwerkserver in den lokalen AppData-Ordner kopiert und verwendet werden oder nicht.

Durch die lokale Verwendung wird der Netzwerk-Belastung reduziert. Wenn es Probleme mit der Version der lokalen Dateien gibt, kann der Zugriff direkt auf den Netzwerkserver erfolgen. Tragen Sie dazu den Wert 0 ein.

Mögliche Werte: 1 oder 0, Vorgabe ist 1.

Einstellen des Anwendungsdatenverzeichnis

Im Anwendungsdatenverzeichnis werden u. a. die Logdatei und die Schlüsseldatei mit Lizenzdaten gespeichert.

Das Anwendungsdatenverzeichnis ist nicht festgelegt. Die Datei CONTROL.INI, die sich im Programmverzeichnis befindet, regelt, welches Anwendungsdatenverzeichnis verwendet wird.

Voreinstellung ist hier das persönliche Anwendungsdatenverzeichnis für den angemeldeten PC-Benutzer.

Damit besitzt jeder PC-Benutzer eine eigene Log- und Schlüsseldatei.

Beispiel

```
[Directory]
AppData=CurrentUser
```

Die Dateien werden im persönlichen Anwendungsdatenverzeichnis verwaltet (das ist die Vorgabe).

```
[Directory]
AppData=User
```

```
[Anwender1]
Path=C:\ORTIM\Anwender1
```

Wenn der PC-Benutzer *Anwender1* angemeldet ist, werden die Dateien im Verzeichnis *C:\ORTIM\Anwender1* verwaltet.

```
[Directory]
AppData=Custom
Path=C:\Einstellungen
```

Die Einstellungen werden für alle ORTIM-Benutzer im Verzeichnis *C:\Einstellungen* verwaltet.

```
[AppDataDirectory]
Path=%APPDATA%\ORTIM\ORTIMplan 5.0
```

Einstellen des Schlüssels für die Programmeinstellungen in der Registrierungsdatenbank auf dem PC.

Unter dem Schlüssel werden die Programmeinstellungen abgelegt. Mit *ORTIMuser* werden separate Einstellungen für jeden ORTIM-Benutzer verwaltet. Mit *User* wird der Schlüssel verwendet, der im Abschnitt für den ORTIM-Benutzer eingetragen ist. Mit *Custom* kann ein beliebiger Schlüssel verwendet werden, der unabhängig vom ORTIM-Benutzer ist.

```
[Settings]
Key=ORTIMuser
```

Wenn sich Benutzer *Abel* anmeldet, werden die Einstellungen unter dem Schlüssel *Abel* verwaltet.

```
[Settings]
Key=User
[Abel]
Key=Administrator
```

Wenn sich Benutzer *Abel* anmeldet werden die Einstellungen unter dem Schlüssel *Administrator* verwaltet.

```
[Settings]
Key=Custom
Custom=ORTIM
```

Die Einstellungen werden unter dem Schlüssel *ORTIM* verwaltet.

```
[Language]  
Default=Deutsch
```

Einstellen der minimalen Passwortlänge

Sie können zentral festlegen, wie sicher die Passwörter Ihrer Benutzer sind. Dazu können Sie eine minimale Passwortlänge angeben.

Beispiel

```
[UserManager]  
MinPwdLength=8
```

Protokollfunktionen aktivieren

Beispiel

```
[Logging]  
License timer=1  
Shutdown procedure=1
```

7.3 Steuerungsdatei für die Zen-Datenbank

Über die Inhalte der Steuerungsdatei *PSQL.INI*, die sich im Programmverzeichnis von ORTIMplan befinden muss, können zentrale Einstellungen für das PSQL-System verändert werden.

Steuerungsdatei PSQL.INI

Die Datei wird im Standard-Format für Steuerungsdateien (INI-Dateien) gespeichert. Die Datei ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt wird in eine eckige Klammer gefasst. Zu jedem Abschnitt existieren mehrere Parameter. Ein Parameter besitzt eine Bezeichnung und einen Wert. Bezeichnung und Wert werden durch das Gleichheitszeichen voneinander getrennt. Auf die Reihenfolge der Abschnitte und der Zeilen innerhalb der Abschnitte kommt es nicht an.

Btrieve Server

Server

Wert 0 schaltet den Server aus, Wert 1 schaltet den Server ein.

Mögliche Werte:

0=ausschalten,

1=einschalten.

Vorgabe ist 1.

Object Converter

Extentcheck

Führt beim Speichern von Verbindungen eine Gültigkeitsprüfung durch.

Mögliche Werte:

0=ausschalten,

1=einschalten.

Vorgabe ist 1.

IgnoreErrors

Die Einstellung führt dazu, dass Fehler beim Aufbau von Objekten im Datenbankkern nicht zu einer Fehlermeldung führen. Der Anwendung werden undefinierte Objekte geliefert, die sie dann behandeln kann. Eine Diagnose kann mit dieser Einstellung defekte Daten finden und auflösen.

Die Einstellung ist nur vorübergehend sinnvoll, um eine Diagnose durchführen zu können.

Btrieve Client

CheckAccess

Netzwerk-Zugriffsüberwachung ein- oder ausschalten.

Mögliche Werte:

0=ausschalten,

1=einschalten

Vorgabe ist 1.

CheckRemote

Bestimmt, ob beim Programmstart die Prüfung des installierten PSQL-Systems durchgeführt wird. Es wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein PSQL-Client in Verbindung mit einer lokalen Installation eingesetzt wird.

Mögliche Werte:

0=keine Prüfung durchführen,

1=Prüfung durchführen.

Vorgabe ist 1.

LogStored, LogRemoved, LogLocks

Führt eine Protokollierung beim Speichern, Löschen und Sperren durch.

Mögliche Werte:

0=ausschalten,

1=einschalten.

Vorgabe ist 0.

MaxCacheSize

Maximale Anzahl der Objekte, die im ORTIMplan-Datenbank-Cache verwaltet werden. Wird die Anzahl überschritten, erfolgt ein komplettes Löschen der Cache-Inhalte.

Vorgabe ist 10000.

NumberOfLoadTries

Anzahl der Versuche die ORTIMplan verwendet, wenn ein Ladevorgang nicht erfolgreich ist, weil ein Datenbereich blockiert ist.

Mögliche Werte: 1 bis 100, Vorgabe ist 3.

NumberOfStoreTries

Anzahl der Versuche die ORTIMplan verwendet, wenn ein Speichervorgang nicht erfolgreich ist, weil ein Datenbereich blockiert ist.

Mögliche Werte: 1 bis 100, Vorgabe ist 5.

NumberOfLockTries

Anzahl der Versuche die ORTIMplan verwendet, wenn der Versuch eine Sperre anzufordern nicht erfolgreich ist, weil ein Datenbereich blockiert ist.

Mögliche Werte: 1 bis 100, Vorgabe ist 1.

TimeToWait

Wartezeit zwischen den einzelnen Versuchen in Millisekunden.

Mögliche Werte: 10 bis 30000, Vorgabe ist 1000.

WaitAfterClose

Wartezeit nach dem Schließen einer Datenbank in Millisekunden.

Mögliche Werte: 0 bis 60000, Vorgabe ist 100.

WaitAfterOpen

Wartezeit in Millisekunden, die nach dem Öffnen einer PSQL-Datenbank mit dem ersten Zugriff gewartet wird. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie die PSQL Workgroup als Anwendung einsetzen und beim Programmstart der PSQL-Statuscode 3012 gemeldet wird.

Mögliche Werte: 0 bis 60000, Vorgabe ist 0.

WaitAfterCreate

Wartezeit in Millisekunden, die nach dem Anlegen einer PSQL-Datenbank mit dem ersten Zugriff gewartet wird. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Domänencontroller weit entfernt liegt und das Abfragen der Dateirechte nach dem Anlegen einer Datei nicht sofort erfolgen darf.

Mögliche Werte: 0 bis 60000, Vorgabe ist 0.

WarnDBID

Legt fest, ob beim Laden eines Objekts eine Meldung angezeigt wird, wenn der Datenbankserver nicht gefunden wird.

Mögliche Werte:

0=keine Meldung anzeigen,

1=Meldung anzeigen.

Vorgabe ist 0.

Die folgenden Optionen sind für PSQL-Versionen größer 9 nicht mehr von Bedeutung.

OpenMode

Legt den Modus zum Öffnen und Anlegen einer Datenbank fest.

Mögliche Werte:

1=kompletten Pfad verwenden,

2=in Verzeichnis wechseln, nur Dateinamen verwenden.

Vorgabe ist 1.

Cache

Größe des PSQL-Zwischenspeichers in KB.

Mögliche Werte: 512 bis 16384, Vorgabe ist 512.

AnsiToOem

ANSI nach OEM-Zeichenumsetzung in Dateinamen verwenden.

Mögliche Werte:

0=nicht verwenden,

1=immer verwenden,

6=nur für Btrieve 6 verwenden.

Vorgabe ist 6.

ShortPathName

Kurze Dateinamen verwenden. Bestimmt, ob die 8.3-Namenskonvention eingehalten werden soll oder nicht.

Mögliche Werte:

0=nicht verwenden,

1=immer verwenden,

9=für PSQL 6 bis 9 verwenden.

Vorgabe ist 9.

ShortPathNameMode

Legt die Funktionen zum Umwandeln in die 8.3-Namenskonvention fest (getShortPathName oder get83FilePath).

Mögliche Werte:

1=erst getShortPathName, wenn kein Erfolg get83FilePath verwenden,

2=immer getShortPathName verwenden,

3=immer get83FilePath verwenden.

Vorgabe ist 1.

7.4 Verzeichnisse und Dateien

Die von ORTIMplan verwendeten Verzeichnisse werden in der Systemverwaltung und den Verzeichniseinstellungen des Programms angezeigt.

Verzeichnisse

Programmverzeichnis

Enthält die Programmdatei und unmittelbar zum Programm gehörende Dateien. Das Verzeichnis wird bei der Installation angegeben und kann hinterher nicht mehr verändert werden.

Datenverzeichnis

Im Datenverzeichnis befinden sich alle veränderbaren Dateien. Das Datenverzeichnis mit seinen Unterverzeichnissen ist das zentrale Arbeitsverzeichnis für ORTIMplan.

Analyseverzeichnis

Enthält die Analysiersysteme (z. B. MTM-UAS) und die Definitionsdateien für die Analysetabellen.

Zeitartenverzeichnis

Enthält die Zeitartgliederungen.

Hilfeverzeichnis

Im Hilfeverzeichnis werden die Hilfedateien abgelegt. Beim Programmstart werden die Hilfedateien in das Anwendungsdatenverzeichnis des PC-Benutzers kopiert und von dort geöffnet.

Handbuchverzeichnis

Im Handbuchverzeichnis befinden sich die ORTIMplan-Handbücher im PDF-Format und andere Dateien, die Informationen zu Programm liefern.

Sprachverzeichnis

Im Sprachverzeichnis befinden sich die Sprachdateien des Programms. ORTIMplan ist zur Zeit in Deutsch und Englisch verfügbar.

Systemverzeichnis

Enthält die Formulare. Durch Änderung dieses Verzeichnisses kann in eine andere Arbeitsumgebung gewechselt werden.

Importverzeichnis für Zeitstudien

Verzeichnis, aus dem PCOs aus ausgewerteten ORTIMzeit-Studien importiert werden. Dieses Verzeichnis ist das Studienverzeichnis von ORTIMzeit.

Bild-/Dokumentverzeichnis

Verzeichnis, in dem sich die Bilder zu Zeitbausteinen sowie die Symbole für Ordner und Zeitbausteinen befinden.

Bildverzeichnis von ORTIMzeit

Das in ORTIMzeit eingestellte Bildverzeichnis. Das Verzeichnis wird benötigt, wenn Zeitstudien nach ORTIMplan importiert werden sollen und die Zeitstudien bzw. die Ablaufabschnitte Bilder beinhalten.

Datenbankverzeichnis

Verzeichnis, in dem die Datenbanken des Programms liegen. Einzelne Datenbanken können auch außerhalb des Datenbankverzeichnisses liegen und geöffnet werden.

Logverzeichnis

Unterverzeichnis *Log* des Programmverzeichnis, in dem sich die Programm-Logdateien befinden. Das aktuell wirksame Verzeichnis wird in der Systemverwaltung (Kategorie *Verzeichnisse*) aufgeführt.

Zen-Arbeitsverzeichnis

Das Zen-Arbeitsverzeichnis wird von Datenbank Zen verwendet. Das Verzeichnis befindet sich immer auf dem Arbeitsplatz-PC.

Windows-Systemverzeichnis

Verzeichnis, in dem das Windows-Betriebssystem systemnahe Komponenten (z. B. Bibliotheken, Treiber) ablegt.

Auf dieses Verzeichnis hat nur ein Administrator Zugriff.

Verzeichnis-Variablen

%DRIVE%

Der Laufwerksbuchstabe des Laufwerks, auf dem ORTIMplan installiert ist.

%APPDATA%

Das Anwendungsdatenverzeichnis des aktuellen PC-Benutzers.

%PROGRAMDIR%

Das Programmverzeichnis von ORTIMplan.

%PROGRAM%

Das Programmverzeichnis von ORTIMplan

%DATA%

Das Datenverzeichnis von ORTIMplan.

%COMPUTERNAME%

Der Name des PCs, auf dem ORTIMplan läuft.

%HOSTNAME%

Wie %COMPUTERNAME%.

Gruppenverzeichnisse

Über die Hauptgruppen der Benutzerverwaltung werden drei Gruppenverzeichnisse bereitgestellt. Die Verzeichnisse stehen in den Variablen %GROUP1%, %GROUP2% und %GROUP3% zur Verfügung.

Dateien

oplan.exe

Programmverzeichnis

Programmdatei.

ortim32.dll

Programmverzeichnis

ORTIM-Programmbibliothek.

oplan.key

7xxxnn.key

OrtimAppData-Verzeichnis

Lizeintrag, bei Datei 7xxxnn.KEY ist xxx die Seriennummer und nn die Nummer des Arbeitsplatzes.

PC-Name.log

Logverzeichnis

Protokolldatei für Diagnose-Zwecke. PC-Name wird dabei durch den PC-Namen ersetzt, den Ihr PC besitzt.

opfunc.btd

Datenverzeichnis

Programmfunktionsdatenbank der Benutzerverwaltung.

opuser.btd

Datenverzeichnis

Benutzer-/Gruppendatenbank der Benutzerverwaltung.

tasks.btd

Datenverzeichnis

Datenbank für Aufgaben und Protokolle des Aufgabenplaners.

pps.btd

Datenverzeichnis

Die Datenbank beinhalte die Import- und Exportliste für die ERP-Schnittstelle.

opform.btd

Systemverzeichnis

Die voreingestellte Formulardatenbank.

***.btd**

Datenbankverzeichnis

Datenbankdateien.

***.btj**

Datenbankverzeichnis

Datenbank für Änderungsprotokolle

***.btu**

Datenbankverzeichnis

Die Datenbank beinhaltet die Verwenderlisten für Prozesse, Ressourcen und Zeitartzuschlagsgruppen.

***.zmb**

Zeitartenverzeichnis

Zeitartgliederungen.

***.cfg**

Analyseverzeichnis

Analysiersysteme.

***.cfa**

Analyseverzeichnis
Definitionsdateien für Analysetabellen.

***.log**

Logverzeichnis
Protokolldateien des Datenbankservers.

***.ozv**

Studienverzeichnis
Gespeicherte Auswertungen von Studien aus ORTIMzeit.

***.pco**

Import-/Export-Verzeichnis für Zeitbausteine
ASCII-Textdateien für PCO-Datenimport und -export nach ORTIMplanzeit.

***.plc**

Import-/Export-Verzeichnis für Zeitbausteine
ANSI-Textdateien für PCO-Datenimport und -export nach ORTIMplan.

***.klk**

Import-/Export-Verzeichnis für Zeitbausteine
ANSI-Textdateien für Arbeitsvorgangsdatenimport und -export nach ORTIMplan.

***.lck**

Datenbankverzeichnis
Hilfsdateien zur Zugriffsverwaltung im Netzwerk. Diese Dateien werden nur dann angelegt, wenn ORTIMplan das Btrieve 6-System verwendet

***.pdf**

Handbuchverzeichnis

Handbuchdateien im PDF-Format.

***.chm**

Hilfeverzeichnis

Hilfdateien.

***.bmp, *.gif, *.png, *.pcx, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff**

Bildverzeichnis

Bilddateien, die vom Programm verwendet werden.

***.sll**

Datenverzeichnis,

Updateverzeichnis

Plug-In-Dateien und Bibliotheken.

7.5 Wie funktioniert die Lizenzdatei?

Die Lizenzdatei arbeitet nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. dmc-ortim stellt in der *Lizenzdatei* eine Reihe von Schlüsseln und Schlössern zur Verfügung. Für jedes Schloss ist definiert, welche Schlüssel *passen*. Eine Anmeldung bei der Lizenzdatei bedeutet, dass ein Schlüssel ausgewählt wird und für diesen ein passendes Schloss gesucht wird. Wird ein passendes Schloss gefunden und ist dieses nicht durch einen Schlüssel belegt, wird der Schlüssel in das Schloss eingesteckt. Damit ist das Schloss belegt und kann von weiteren Schlüsseln nicht mehr verwendet werden. Erst beim Beenden des Programms wird der Schlüssel aus dem Schloss entfernt, sodass das Schloss wieder frei ist und verwendet werden kann.

7.6 Steuerung der automatischen Aktivierung

Die automatische Lizenzaktivierung wird über den TCP-Port 80 durchgeführt.

Wenn dieser Port für ORTIMplan nicht freigeschaltet ist, kann die Aktivierung nicht durchgeführt werden.

Wenn Sie einen Proxy-Server oder einen anderen Port verwenden, können Sie den Port in der Datei *activation.ini* (Programmverzeichnis von ORTIMplan) ändern.

```
;Parameters for license activation via the Internet  
  
[Client]  
address=activation.dmc-ortim.de  
object=activation  
port=80
```

7.7 Statusmeldungen der Lizenzdatei

Wenn bei der Anmeldung des Benutzers bei der Lizenzdatei ein Problem gemeldet wird, können Sie die Ursache und eine Lösung der folgenden Beschreibung entnehmen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Datenverzeichnis in den sich die Lizenzdatei befindet volle Zugriffsrechte (Vollzugriff) besitzt.

- | | |
|------|---|
| 1001 | Kein Schloss verfügbar z. B. wenn die Lizenz abgelaufen ist. Wenden Sie sich an dmc-ortim, um eine Aktualisierung Ihrer Lizenz zu erhalten. |
| 1002 | Schloss ungültig, wenn ein passendes Schloss belegt ist. Alle Programmzugänge für eine Seriennummer sind belegt. Ein anderer Benutzer muss das Programm beenden, damit Sie arbeiten können. |
| 1003 | Schloss gesperrt, wenn ein Zugriffskonflikt auftritt. Ein anderer Benutzer im Netzwerk meldet sich gerade an. Versuchen Sie nach einer kurzen Wartezeit erneut sich anzumelden. |
| 1004 | Der Datenbankserver für die Lizenzdatei ist nicht verfügbar. Die Einstellungen für die Datenbank sind nicht korrekt. Die Einstellungen müssen auf allen PCs gleich sein. |
| 1005 | Die Anzahl Nutzungstage ist überschritten: Ihre Lizenz ist abgelaufen. Wenden Sie sich an dmc-ortim, um eine Aktualisierung Ihrer Lizenz zu erhalten. |
| 1006 | Der Nutzungszeitraum ist überschritten: Ihre Lizenz ist abgelaufen. Wenden Sie sich an dmc-ortim, um eine Aktualisierung Ihrer Lizenz zu erhalten. |
| 1007 | Es sind keine Schlösser in der Lizenzdatei vorhanden. Die Lizenzdatei ist defekt. Die Lizenzdatei muss neu installiert werden. |
| 1008 | Fehler beim Speichern während des Anmeldens. Ein anderer Benutzer im Netzwerk meldet sich gerade an. Versuchen Sie nach einer kurzen Wartezeit erneut sich anzumelden. |
| 1009 | Kein Aktivierungscode: Die Lizenz ist noch nicht aktiviert. Die Lizenz muss bei der ersten Verwendung aktiviert werden. Wenden Sie sich an dmc-ortim, um einen Aktivierungscode zu erhalten. Dazu müssen Sie Ihre Seriennummer und die Gerätecode übermitteln. Für eine Übergangszeit von einer Woche können Sie auch ohne Aktivierung weiter arbeiten. |

Der Lizenznehmer schließt mit dem Lizenzgeber dmc-ortim GmbH folgenden Vertrag:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

1. Gegenstand des Vertrages sind die Lizenzrechte an der vom Lizenznehmer beschafften dmc-ortim-Software. Mit der Lizenzvereinbarung an der Software erwirbt der Lizenznehmer ein Recht zur Nutzung der Softwareprogramme in der eigenen Firma für eigene Zwecke. Die Programme verbleiben im Eigentum der dmc-ortim GmbH als Hersteller.
2. Die Lieferung neuer Versionen der Software (Updates und Upgrades) sind nicht Gegenstand dieses Lizenzvertrages.
3. Der Lizenznehmer erhält zur Software Handbuchttexte und Informationsmaterial, das lediglich beschreibende Funktion hat.
4. Dieser Vertrag gilt automatisch für nachgeordnete Softwarelizenzen. Die Software, jeweils bestehend aus Datenträgern mit Computerprogramm nebst Programmschutz und Handbuchttexten, ist urheberrechtlich geschützt. Soweit die dmc-ortim GmbH nicht selber die Schutzrechte an der Software oder Teilen davon besitzt, besitzt sie die Rechte, die die Weitergabe zur Nutzung durch Dritte erlauben.

§ 2 Lizenzgebühr, Vertragsbeginn

1. Die Lizenzgebühr wird von der dmc-ortim GmbH durch gesonderte Rechnung festgelegt.
2. Dieser Vertrag beginnt mit seiner Gegenzeichnung durch den Lizenznehmer, spätestens jedoch mit Ingebrauchnahme der Software.

§ 3 Umfang der Lizenz

1. Die dmc-ortim GmbH räumt dem Lizenznehmer das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und persönliche Recht ein, die Software auf einem Einzelcomputer oder einem Netzwerk-Computer zu nutzen.
2. Wird die Software auf einem Netzwerkservers installiert, so bedarf nicht der Server, sondern jeder Computer, der mit der Software arbeitet, einer eigenen Lizenz.
3. Der Lizenznehmer ist berechtigt, von der Software Sicherungskopien anzufertigen, soweit dies dem üblichen Gebrauch dient.

§ 4 Übertragung der Lizenz

1. Das Recht zur Nutzung der Software kann nur mit schriftlicher Einwilligung der dmc-ortim GmbH auf Dritte übertragen werden.

2. Dies gilt auch für die nur kurzfristige Überlassung der Software an Dritte.

§ 5 Beschränkung der Lizenz

1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Software in ihrem ursprünglichen Zustand zu belassen. Er ist insbesondere nicht berechtigt, die Software zurück zu entwickeln, zu dekompileieren oder anderweitig zu verändern.
2. Außer zu eigenen Sicherungszwecken ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, Vervielfältigungen der Software zu machen. Er ist insbesondere nicht berechtigt, solche Vervielfältigungen für Dritte zu machen oder überhaupt die Software Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, die Software ist ihrem Zweck nach auch Dritten zu dienen bestimmt und weist hierfür eine Schnittstelle nach außen auf.

§ 6 Gewährleistung und Haftung

1. dmc-ortim-Systeme sind Standard-Software. Änderungen dieser Standard-Software durch die dmc-ortim GmbH, die den Anwender-Nutzen erhöhen oder aus anderem Grunde zweckmäßig sind, bleiben vorbehalten.
2. Tritt ein Fehler in der Software auf, so ist der Lizenznehmer verpflichtet, diesen unverzüglich, spätestens aber binnen zwei Wochen, gemeinsam mit der Log-Datei an die dmc-ortim GmbH zu übermitteln (ausgedruckt, auf einen Datenträger kopiert, per E-Mail übermittelt). Der Lizenznehmer wird auf Verlangen auch die Daten, bei denen der Fehler beobachtet wurde, der dmc-ortim GmbH zur Verfügung stellen. Die dmc-ortim GmbH garantiert, dass diese Daten nur zur Fehleranalyse verwendet und dann unverzüglich gelöscht werden.
3. Als Fehler gilt ein reproduzierbarer Programm-Abbruch mit einer Fehlermeldung oder eine Fehlfunktion, nicht jedoch das Fehlen einer vom Lizenznehmer zusätzlich gewünschten Programmfunktion.
4. Die dmc-ortim GmbH wird zu Recht gerügte Software-Fehler auf eigene Kosten beheben. Die dmc-ortim GmbH wird sich bemühen, den Fehler in kürzester Zeit zu beheben.
5. Die dmc-ortim GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Software-Fehler entstehen, es sei denn, dass gesetzliche Vorschriften ausdrücklich entgegenstehen. Die Haftung sowohl für eigenes Verschulden der dmc-ortim GmbH als auch für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung der dmc-ortim GmbH für Erfüllungsgehilfen beschränkt sich, soweit es sich dabei nicht um leitende Angestellte handelt, auf die Sorgfalt in der Auswahl der Erfüllungsgehilfen und deren Beaufsichtigung.
6. Bei grober Fahrlässigkeit ist der Umfang des Schadensersatzanspruches beschränkt auf den Nettopreis für die vereinbarte Leistung. Der Schadensersatz ist der Höhe nach in jedem Fall begrenzt auf die im Zeitpunkt des Schadenseintrittes bestehende Betriebshaftpflichtversicherung der Firma dmc-ortim GmbH. Diese beträgt derzeit EUR 250.000.
7. Die dmc-ortim GmbH übernimmt keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, anormale Betriebsbedingungen sowie bei Online-Anschlüssen an das Zentralsystem eines fremden Herstellers auf Fehler, Störungen oder Schäden an diesem Zentralsystem bzw. dem entsprechenden Leitungsnetz zurückzuführen sind.

§ 7 Vertragsverletzung

1. Die dmc-ortim GmbH ist berechtigt, den Lizenzvertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen, sofern der Lizenznehmer gegen Regelungen dieses Vertrages verstößt.
2. Der Lizenznehmer haftet der dmc-ortim GmbH gegenüber für alle Schäden, die sich aus der Verletzung von Vertragspflichten ergeben. In jedem Verletzungsfall kann die dmc-ortim GmbH – unbeschadet weitergehender Schadensersatzansprüche – unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs – eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% des Kaufpreises für das entsprechende Gesamtprogramm geltend machen, ohne dass ein entstandener Schaden durch die dmc-ortim GmbH im einzelnen nachgewiesen werden muss. Die Bezahlung der Vertragsstrafe entbindet den Lizenznehmer nicht von der Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag.
3. Nimmt der Lizenznehmer entgegen § 5 Absatz 1 dieses Vertrages einen verändernden Eingriff am Programmablauf der Software vor, haftet er der dmc-ortim GmbH darüber hinaus mit einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 10.000.

§ 8 Salvatorische Klausel, Schriftform, Gerichtsstand

1. Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksame Regelung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
2. Änderungen dieses Vertrages können nur schriftlich erfolgen; das gilt auch für diese Schriftformklausel.
3. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Kiel.

IconExperience

License Agreement

This is a legal agreement between you, the purchaser, and INCORS GmbH ("INCORS"). By downloading any icons from this website, you agree to be bound by the terms of this agreement.

All ownership and copyright of the licensed icons remain the property of INCORS. INCORS grants to you a nonexclusive, non-sublicensable right to use the icons royalty-free according to the license terms for any commercial or personal design and software projects. You may also display the icon in related documentation, help files, and advertising materials.

You may modify the icons in shape, color, and/or file format and use the modified icons royalty-free according to the license terms for any commercial or personal design and software projects. You may also display the modified icons in related documentation, help files, and advertising materials.

You may not lease, license or sub-license the icons, or a subset of the icons, or any modified icons to any third party unless they are incorporated into your own software or design products, which do not compete directly with the IconExperience icon collections.

All icon files are provided "As is" without warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. You agree to hold INCORS harmless for any result that may occur during the course of using the licensed icons.

This License Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Germany. No choice of law rules of any jurisdiction will apply. If any provision of this License Agreement is held to be unenforceable, this License Agreement will remain in effect with the provision omitted.

License Agreement

FreelImage Public License - Version 1.0

1. Definitions.

- 1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
- 1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.
- 1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.
- 1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.
- 1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.
- 1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.
- 1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.8. "License" means this document.
- 1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a modification is:
 - (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.
 - (b) any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.
- 1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.
- 1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an Executable, or a list of source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.
- 1.12. "You" means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

- (a) to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, or as part of a Larger Work; and
- (b) under patents now or hereafter owned or controlled by Initial Developer, to make, have made, use and sell ("Utilize") the Original Code (or portions thereof), but solely to the extent that any such patent is reasonably necessary to enable You to Utilize the Original Code (or portions thereof) and not to any greater extent that may be necessary to Utilize further Modifications or combinations.

2.2. Contributor Grant.

Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

- (a) to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code or as part of a Larger Work; and
- (b) under patents now or hereafter owned or controlled by Contributor, to Utilize the Contributor Version (or portions thereof), but solely to the extent that any such patent is reasonably necessary to enable You to Utilize the Contributor Version (or portions thereof), and not to any greater extent that may be necessary to Utilize further Modifications or combinations.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which you contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If You have knowledge that a party claims an intellectual property right in particular functionality or code (or its utilization under this License), you must include a text file with the source code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If you obtain such knowledge after You make Your Modification available as described in Section 3.2, You shall promptly modify the LEGAL file in all copies You make available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Your Modification is an application programming interface and You own or control patents which are reasonably necessary to implement that API, you must also include this information in the LEGAL file.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code, and this License in any documentation for the Source Code, where You describe recipients' rights relating to Covered Code. If You created one or more Modification(s), You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then you must include such notice in a location (such as a relevant directory file) where a user would be likely to look for such a notice. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear that any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license for the Executable ver-

sion does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A, and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions.

Floris van den Berg may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Floris van den Berg. No one other than Floris van den Berg has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If you create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License), you must (a) rename Your license so that the phrases "Freelimage", "Freelimage Public License", "FIPL", or any confusingly similar phrase do not appear anywhere in your license and (b) otherwise make it clear that your version of the license contains terms which differ from the Freelimage Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THAT EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by Dutch law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With

respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in, the The Netherlands: (a) unless otherwise agreed in writing, all disputes relating to this License (excepting any dispute relating to intellectual property rights) shall be subject to final and binding arbitration, with the losing party paying all costs of arbitration; (b) any arbitration relating to this Agreement shall be held in Almelo, The Netherlands; and (c) any litigation relating to this Agreement shall be subject to the jurisdiction of the court of Almelo, The Netherlands with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys fees and expenses. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

Except in cases where another Contributor has failed to comply with Section 3.4, You are responsible for damages arising, directly or indirectly, out of Your utilization of rights under this License, based on the number of copies of Covered Code you made available, the revenues you received from utilizing such rights, and other relevant factors. You agree to work with affected parties to distribute responsibility on an equitable basis.

EXHIBIT A.

"The contents of this file are subject to the FreedImage Public License Version 1.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://home.wxs.nl/~flvdberg/freeimage-license.txt>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

OpenSSL License

OpenSSL is covered by one of two licenses, depending on which release is involved. In all cases, there is a file named LICENSE in the top-level of the release. Copies can also be found here.

For the 3.0.0 release, and later releases derived from that, the Apache License v2 applies. This also applies to the git "master" branch.

For any release made before OpenSSL 3.0.0 (namely the 1.1.1, 1.1.0, 1.0.2, and all prior releases including those not currently supported), the dual OpenSSL and SSLeay license applies. Note that this is also true for any updates to those releases -- the "letter suffix" -- no matter when they are made. It also applies to the git branches for all those releases, and to any public forks that have not rebased to master (or 3.0.0).

Patent License for OpenSSL

1. Definitions

1.1 "Licensor" means Phillip Rogaway, or One Shields Avenue, Davis, CA 95616-8562.

1.2 "Licensed Patents" means any patent that claims priority to United States Patent Application No. 09/918,615 entitled "Method and Apparatus for Facilitating Efficient Authenticated Encryption," and any utility, divisional, provisional, continuation, continuations in part, reexamination, reissue, or foreign counterpart patents that may issue with respect to the aforesaid patent application. This includes, but is not limited to, United States Patent No. 7,046,802; United States Patent No. 7,200,227; United States Patent No. 7,949,129; United States Patent No. 8,321,675; and any patent that issues out of United States Patent Application No. 13/669,114.

1.3 "Use in OpenSSL" means using, making, copying, modifying, distributing, having made, importing or having imported any program, software, or computer system containing or based upon the OpenSSL toolkit, but does not include any implementation of the Licensed Patents that is unrelated to the OpenSSL toolkit.

1.4 "Licensee" means the OpenSSL Software Foundation, at 1829 Mount Ephraim Road, Adamstown, MD 21710, its affiliates, assignees, or successors in interest, or anyone using, making, copying, modifying, distributing, having made, importing, or having imported any program, software, or computer system including or based upon the OpenSSL toolkit, or their customers, suppliers, importers, manufacturers, distributors, or resellers.

2. Grant of License

2.1 Licensor hereby grants to Licensee a perpetual, worldwide, non-exclusive, non-transferable, non-sublicenseable, no-charge, royalty-free, irrevocable license to Use in OpenSSL any invention claimed in the Licensed Patents.

3. Disclaimer

3.1 LICENSEE'S USE OF THE LICENSED PATENTS IS AT LICENSEE'S OWN RISK AND UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE LICENSED PATENTS OR ANY PRODUCT EMBODYING ANY LICENSED PATENT, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM OR RELATED TO ANY USE OF THE LICENSED PATENTS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES PRIOR TO SUCH AN OCCURRENCE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<https://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work

or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

License Agreement

Copyright (C) 1995–2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly, jloup@gzip.org

Mark Adler, madler@alumni.caltech.edu

7-Zip

7-Zip License

License for use and distribution

7-Zip Copyright (C) 1999-2023 Igor Pavlov.

The licenses for files are:

1) 7z.dll:

The "GNU LGPL" as main license for most of the code

The "GNU LGPL" with "unRAR license restriction" for some code

The "BSD 3-clause License" for some code

2) All other files: the "GNU LGPL".

Redistributions in binary form must reproduce related license information from this file.

Note:

You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization. You don't need to register or pay for 7-Zip.

GNU LGPL information

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You can receive a copy of the GNU Lesser General Public License from <http://www.gnu.org/>

BSD 3-clause License

The "BSD 3-clause License" is used for the code in 7z.dll that implements LZFSE data decompression. That code was derived from the code in the "LZFSE compression library" developed by Apple Inc, that also uses the "BSD 3-clause License":

Copyright (c) 2015-2016, Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder(s) nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

unRAR license restriction

The decompression engine for RAR archives was developed using source code of unRAR program. All copyrights to original unRAR code are owned by Alexander Roshal.

The license for original unRAR code has the following restriction:

The unRAR sources cannot be used to re-create the RAR compression algorithm, which is proprietary. Distribution of modified unRAR sources in separate form or as a part of other software is permitted, provided that it is clearly stated in the documentation and source comments that the code may not be used to develop a RAR (WinRAR) compatible archiver.

Squeak Smalltalk

The current release of Squeak is a combination of source code originating from Apple which Apple agreed to license under the Apache License and more recent contributions licensed under the MIT license. The vast majority of the code is under the MIT License:

MIT License

Copyright (c) The individual, corporate, and institutional contributors who have collectively contributed elements to this software ("The Squeak Community"), 1996-2022 All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Portions of Squeak are covered by the Apache License:

Apache License, Version 2.0

Copyright (c) Xerox Corp. 1981, 1982 All rights reserved.

Copyright (c) Apple Computer, Inc. 1985-1996 All rights reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Stichwortverzeichnis

- A**
 - Action Zen *87*
- B**
 - Benutzer
 - Anmelden *13*
 - Verwaltung *13*
 - Benutzerverwaltung *113*
 - Betriebskosten *87*
 - Btrieve
 - Stack overflow *89*
- C**
 - Citrix Metaframe *81*
- D**
 - Datenausführungsverhinderung *13*
 - Datenbank-Probleme *63*
 - Datensicherheit *13*
- E**
 - Einsatz *88*
 - Einzelplatz-Einsatz *82*
- I**
 - Installation
 - Abschluss *54*
 - Arbeitsplatz-PC *77*
 - Plug-ins *70*
 - Update *65*
 - Verlauf *52*
 - Verzeichnis *40, 78*
 - Vollständige *36*
- K**
 - Vorbereitung *33*
 - Kopierschutz
 - Softlock *14*
- L**
 - Lizenz *30*
 - Gültigkeit *31*
 - Lizenzen *113*
- M**
 - Mandatenfähigkeit *15*
- N**
 - Netzwerk *14*
 - Netzwerk-Einsatz *82*
- P**
 - Performance *87*
 - PIN *29*
 - Plug-ins *70*
 - Probleme beim Programmstart *63*
 - Programmmodul *113*
- S**
 - Schulung *82*
 - Seriennummern *113*
 - Seriennummern festlegen *62*
 - Service-ID *72, 74*
 - Sicherung *84*
 - Softlock *14, 59*
 - Aktivierungscode *25*
- T**
 - Lizenzen zuordnen *113*
 - Sprachen *41*
 - Status
 - 12 *90*
 - 2 *89*
 - 20 *90*
 - 81 *90*
 - 85 *90*
 - 88 *90*
 - Status 161 *90*
 - Statuscode 161 *88*
 - Systemverwaltung *29*
 - Systemvoraussetzungen *11*
- U**
 - Test-Einsatz *83*
- U**
 - Update *65*
- V**
 - Verschlüsselung *13*
- W**
 - Windows *11, 12, 142*
 - Benutzerberechtigungen *63*
 - Windows 10 *12*
 - Windows 11 *12*
 - Windows 8.1 *11*
 - Windows Server 2012 R2 *11, 17*
 - Windows Server 2016 *12*
 - Windows Server 2019 *12*
 - Windows Server 2022 *12*

Z
Zugangsberechtigung 13